设置SnapManager

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/task-smsap-isg-start-the-snapmanager-server.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置SnapManager 1
启动SnapManager 服务器 1
访问SnapManager 用户界面 1
配置SnapManager 存储库 2

设置SnapManager

您可以使用用户界面（UI）或命令行界面（CLI）启动 SnapManager 并访问它。访问 SnapManager 后，您必须先创建 SnapManager 存储库，然后再执行任何 SnapManager 操作。

启动SnapManager 服务器

您必须从目标数据库主机启动 SnapManager 服务器。

步骤

1. 登录到目标数据库主机并启动 SnapManager 服务器：

   `* smsap_server start*`

   此时将显示以下消息：`SnapManager Server started on secure port` *`port_number with PID PID_number`*。

   > 默认端口为_27214_。

   。完成后 *

您可以验证 SnapManager 是否运行正常：

`* smsap_server verify*`

此时将显示以下消息：`Operation ID` *`operation_ID_number`* `succeeded`。

访问SnapManager 用户界面

您可以从 SnapManager 支持的操作系统上运行的任何系统使用 Web 浏览器远程访问 SnapManager 用户界面（UI）。您也可以通过运行`smsapgui`命令从目标数据库主机访问SnapManager UI。

- 您需要的内容 *
- 您必须确保 SnapManager 正在运行。
- 您必须确保要访问 SnapManager UI 的系统上安装了受支持的操作系统和 Java 。

  有关支持的操作系统和 Java 的信息，请参见互操作性表工具。

步骤

1. 在 Web 浏览器窗口中，输入以下内容：

   `https://server_name.domain.com:port_number`

- ` server_name_`是安装了SnapManager 的目标数据库主机的名称。

  您还可以输入目标数据库主机的 IP 地址。

- ` port_number_`是运行SnapManager 的端口。

  默认值为 272.14 。

2. 单击*启动SnapManager for SAP*链接。

   此时将显示SnapManager for SAP UI。

配置SnapManager 存储库

您必须在存储库数据库实例中配置 SnapManager 存储库。存储库数据库用于存储由 SnapManager 管理的数据库的元数据。

- 您需要的内容 *
- 您必须已创建存储库数据库实例。
- 您必须已为存储库数据库实例创建具有所需权限的 Oracle 用户。
- 您必须已在`tnsnames.ora`文件中包含存储库数据库实例详细信息。
- 关于此任务 *

您可以从 SnapManager 用户界面（ UI ）或命令行界面（ CLI ）配置 SnapManager 存储库。以下步骤显示了如何使用 SnapManager UI 创建存储库。如果愿意，您也可以使用命令行界面。

有关如何使用命令行界面创建存储库的信息、请参见适用于UNIX_的_SAP SnapManager 管理指南。

1. 在 SnapManager UI 的左窗格中，右键单击 * 存储库 * 。
2. 选择 * 创建新存储库 * ，然后单击 * 下一步 * 。
3. 在*存储库数据库配置信息*窗口中、输入以下信息：

在此字段中 ...	执行此操作 ...
• 用户名 *	输入为存储库数据库实例创建的用户的名称。
• 密码 *	输入密码。
• 主机 *	输入创建存储库数据库实例的主机的 IP 地址。
• 端口 *	输入用于连接到存储库数据库实例的端口。默认端口为 1521 。

在此字段中 ...	执行此操作 ...
• 服务名称 *	输入 SnapManager 用于连接到存储库数据库实例的名称。根据`tnsnames.ora`文件中包含的详细信息、此名称可能是短服务名称或完全限定服务名称。

4. 在*执行存储库添加操作*窗口中、查看配置摘要并单击*添加*。

   如果操作失败，请单击 * 操作详细信息 * 选项卡以查看导致操作失败的原因。错误详细信息也会记录在位于/var/log/smsap的操作日志中。

5. 单击 * 完成 * 。

   存储库将列在左窗格中的 * 存储库 * 树下。如果未看到存储库，请右键单击 * 存储库 * ，然后单击 * 刷新 * 。

   - 相关信息 *

"《适用于SAP的SnapManager 3.4.1 UNIX管理指南》"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。