节点

SolidFire Active IQ

NetApp
August 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/solidfire-active-iq/task-active-iq-nodes-overview.html on August 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

节点 1
节点 1
活动节点 1
节点限制 4

节点

节点

在选定集群的侧面板提供的节点页面上、您可以查看集群中节点的信息。

了解如何查看活动节点的信息以及选定节点的节点限制百分比：

- "活动节点"
- "节点限制"

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

活动节点

在选定集群的侧面板上提供的*节点*>*活动节点*页面上、您可以查看集群中节点的信息。

可用详细信息因系统而异：

- [View SolidFire storage node details]
- [View NetApp HCI storage and compute node details]

查看SolidFire 存储节点详细信息

每个节点都是一组SSD。每个存储节点都附带CPU、网络、缓存和存储资源。存储节点资源会整合到一个节点集群中。

在*节点*页面上、信息栏可快速概述以下数据：

- MVIP ： 管理虚拟 IP 地址
- MVIP VLAN ID：MVIP的虚拟LAN ID
- SVIP ： 存储虚拟 IP 地址
- SVIP VLAN ID：SVIP的虚拟LAN ID

查看有关存储节点的信息

以下信息可用于集群中的每个存储节点：

标题	**Description**
ID	系统为节点生成的ID。

标题	Description
Status	节点的状态： • 运行状况：节点没有关联的严重错误。 • offline：无法访问此节点。选择链接以查看错误日志。 • fault：存在与此节点相关的错误。选择链接以查看错误日志。
Name	系统生成的节点名称。
Type	显示节点的型号类型。
version	节点上运行的Element软件版本。
序列号	分配给节点的唯一序列号。
管理IP	为1GbE或10GbE网络管理任务分配给节点的管理IP MIP地址。
集群 IP	分配给用于在同一集群中的节点之间进行通信的节点的集群IP地址。
存储IP	分配给用于iSCSI网络发现和所有数据网络流量的节点的存储IP地址。
过去30分钟的平均吞吐量	过去30分钟对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均吞吐量之和。
过去30分钟的平均IOPS	过去30分钟对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均IOPS数之和。
平均延迟(μs)过去30分钟	在过去30分钟内、对将此节点作为主节点的所有卷完成读写操作的平均时间(以微秒为单位)。要根据活动卷报告此指标、只会使用非零延迟值。
Role	标识节点在集群中的角色： • Cluster Master ：执行集群范围管理任务并包含 MVIP 和 SVIP 的节点。 • 集合节点：加入集群的节点。根据集群大小、有三个或五个集合节点。 • Fibre Channel：集群中的FC节点。 • 如果节点没有角色、则此值将设置为-(短划线)。

查看NetApp HCI 存储和计算节点详细信息

对于包含NetApp HCI 系统的NetApp H系列节点、有两种类型：计算节点和存储节点。

在*节点*页面上、信息栏可快速概述以下数据：

- MVIP ：管理虚拟 IP 地址
- SVIP ：存储虚拟 IP 地址

了解如何查看有关NetApp HCI 集群中存储节点和计算节点的信息：

- [View information about storage nodes]
- [View information about compute nodes]

查看有关存储节点的信息

选择*存储*可查看有关集群中存储节点的以下信息。

标题	Description
ID	系统为节点生成的ID。
Status	节点的状态： • 运行状况：节点没有关联的严重错误。 • offline：无法访问此节点。选择链接以查看错误日志。 • fault：存在与此节点相关的错误。选择链接以查看错误日志。
Name	系统生成的节点名称。
Type	显示节点的型号类型。
机箱/插槽	分配给机箱的唯一序列号以及节点的插槽位置。
序列号	分配给节点的唯一序列号。
version	节点上运行的Element软件版本。
管理IP	为1GbE或10GbE网络管理任务分配给节点的管理IP地址。
存储IP	分配给用于iSCSI网络发现和所有数据网络流量的节点的存储IP地址。
过去30分钟的平均IOPS	过去30分钟对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均IOPS数之和。
过去30分钟的平均吞吐量	过去30分钟对将此节点作为主节点的所有卷执行的平均吞吐量之和。
平均延迟(μs)过去30分钟	在过去30分钟内、对将此节点作为主节点的所有卷完成读写操作的平均时间(以微秒为单位)。要根据活动卷报告此指标、只会使用非零延迟值。
Role	标识节点在集群中的角色： • Cluster Master ：执行集群范围管理任务并包含 MVIP 和 SVIP 的节点。 • 集合节点：加入集群的节点。根据集群大小、有三个或五个集合节点。 • 如果节点没有角色、则此值将设置为-(短划线)。

查看有关计算节点的信息

选择*计算*可查看有关集群中计算节点的以下信息。

标题	Description
主机	计算节点的IP地址。
Status	VMware带来的价值。将鼠标悬停在VMware问题描述 上。
Type	显示节点的型号类型。
机箱/插槽	分配给机箱的唯一序列号以及节点的插槽位置。
序列号	分配给节点的唯一序列号。

标题	Description
vCenter IP	vCenter Server的IP地址。
VMotion IP	计算节点的VMware vMotion网络IP地址。

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

节点限制

在选定集群的侧面板上提供的*节点*>*节点限制*页面上、您可以查看集群中节点的限制百分比。节点会在显示左侧以缩略图布局的形式列出、并根据选定时间范围的限制程度进行排序。

了解如何查看节点限制信息：

- [View graphs and select date ranges]
- [Export node throttling data]

查看图形并选择日期范围

Active IQ 中的图形和日期范围彼此无缝集成。选择日期范围时、该页面上的所有图形都会调整为选定范围。每个图显示的默认日期范围为7天。

您可以从日历下拉框或一组预定义范围中选择日期范围。日期范围是使用当前浏览器时间(在选择时)和配置的时间量计算得出的。此外、您还可以通过直接刷新底部的条形图来选择所需的间隔。您可以通过选择左侧的缩略图布局在图形之间切换。

此图根据选定节点上托管的卷的最小和最大IOPS设置显示节点的限制百分比：

- 绿色=高达39%
- 黄色= 40到59%
- 红色=高于59%

"了解集群的QoS建议"。

> 在Node Throttling页面中、您可以确定存储集群中是否存在QoS推回、请参见此内容 "知识库文章" 以了解相关信息。

将鼠标指针置于图中的任意位置以查看时间点详细信息。

示例 **1.** 展开图示例

导出节点限制数据

您可以将图形数据导出为逗号分隔值(CSV)格式。仅导出图中显示的信息。

步骤

1. 在列表视图或图形中、选择 图标。

了解更多信息

"NetApp 产品文档"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。