快速入門
VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/qsg.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

快速入門 1
準備安裝 1
部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置 3
何處可找到其他資訊 4

快速入門

適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）是單一vCenter Server外掛程式、與VASA Provider和Storage Replication Adapter（SRA）擴充套件搭售。建議所有ONTAP的VMware vSphere環境都使用VSC、因為它會使用ONTAP 最佳實務做法來設定ESXi主機設定及配置不完整的儲存資源。虛擬磁碟區（vVols）支援需要VASA Provider、SRA則需搭配VMware Site Recovery Manager一起運作。

準備安裝

您將外掛程式部署為虛擬應用裝置、可減少在vCenter Server上個別安裝及註冊每個產品的工作。

部署需求

VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置可搭配Windows vCenter Server或VMware vCenter Server Virtual Appliance（vCSA）使用。您必須在支援的ESXi和vSphere系統上部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置。

空間與主機規模調整需求

系統	最低要求
空間	• 2.1 GB、適用於精簡配置的安裝 • 54.0 GB、適用於完整配置的安裝
主機規模調整	• 建議記憶體：12 GB • 建議的CPU：2.

授權需求

授權	說明
SnapMirror	（選用）執行SRA的容錯移轉作業所需。
FlexClone	（選用）執行SRA的測試容錯移轉作業、以及VASA Provider的vVols作業所需的測試容錯移轉作業。

其他需求

其他需求	說明欄
9083.	啟用時、VASA Provider和SRA都會使用此連接埠與vCenter Server通訊。取得TCP/IP設定也需要此連接埠。

其他需求	說明欄
443..	根據您設定認證的方式、VMware vCenter Server和儲存系統會偵聽此連接埠上的安全通訊。
8143.	VSC會偵聽此連接埠上的安全通訊。
7.	VSC會傳送回應要求給ONTAP Sing、以驗證可連線性、而且只有在新增儲存系統時才需要、之後才能停用。

儲存設備、主機和應用程式	版本需求
ONTAP	S69.1、9.3、9.5、9.6、9.7。ONTAP
VMware vSphere、vCenter伺服器、ESXi主機、Site Recovery Manager（SRM）、外掛應用程式和資料庫	請參閱互通性對照表工具 • "互通性對照表工具：VSC 9.7.1" • "互通性對照表工具：Vasa Provider 9.7.1" • "互通性對照表工具：SRA 9.7.1"

適用於VSC、VASA Provider及SRA需求的虛擬應用裝置

您必須具備：

- 已設定並設定vCenter Server環境。
- 已下載「.ova」檔案。
- vCenter Server執行個體的登入認證。
- 登出並關閉vSphere Web Client的所有瀏覽器工作階段、並刪除瀏覽器快取、以避免在部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置時發生任何瀏覽器快取問題。
- 已設定虛擬應用裝置用來回應ICMP Ping的預設閘道。
- 虛擬應用裝置的有效DNS主機名稱。
- 如果OnCommand 您想要檢視vVols儀表板、請下載並安裝ONTAP 適用於更新版本9.6或更新版本的《for the 32：如果您使用的是NetApp®產品、則不需要向OnCommand VASA供應商註冊此產品的不更新API服務ONTAP 。

SRA的選用需求

如果您要部署虛擬應用裝置以搭配VMware Site Recovery Manager使用、則必須具備：

- 僅當您要設定Site Recovery Manager（SRM）災難恢復解決方案時、才下載SRA外掛程式的「.msi」檔案。
- 如果您使用的是SRM應用裝置、請下載SRA的「.tar.gz」檔案。

部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置

1. 從下載「.ova」檔案 "NetApp 支援網站" 至vSphere Client系統以部署ONTAP 這些功能。

   如果要部署SRA、您必須在來源和目的地站台上部署「.ova」檔案。

2. 登入vSphere Web Client、選取功能表：首頁[主機與叢集]。
3. 以滑鼠右鍵按一下所需的資料中心、然後按一下*部署OVF範本*。
4. 您可以輸入「.ova」檔案的URL、或瀏覽至儲存「.ova」檔案的資料夾、然後按「下一步」。
5. 輸入完成部署所需的詳細資料。

   您可以從*工作*索引標籤檢視部署進度、然後等待部署完成。

6. 確認VSC、VASA Provider及SRA服務在部署完成後仍在執行。

在SRM上部署SRA

您可以在Windows SRM伺服器或8.2 SRM設備上部署SRA。

在Windows SRM伺服器上安裝SRA

1. 從NetApp支援網站下載SRA外掛程式的「.msi-」安裝程式。
2. 按兩下下載的SRA外掛程式「.msi-」安裝程式、然後依照螢幕上的指示操作。
3. 輸入已部署虛擬應用裝置的IP位址和密碼、以完成在SRM伺服器上安裝SRA外掛程式。

在SRM設備上上傳及設定SRA

1. 從下載「.tar.gz」檔案 "NetApp 支援網站"。
2. 在「SRM應用裝置」畫面上、按一下功能表：儲存複寫介面卡[新增介面卡]。
3. 將「.tar.gz」檔案上傳至SRM。
4. 重新掃描介面卡、確認「SRM儲存複寫介面卡」頁面中的詳細資料已更新。
5. 使用管理員帳戶登入SRM設備、並使用該工具登入。
6. 切換至root使用者：「u root」
7. 在記錄位置輸入命令以取得SRA泊塢視窗所使用的Docker ID：「Docker ps -l」
8. 登入容器ID：「Docker執行-it -u SRM <container id> sh」
9. 使用ONTAP 下列功能設定SRM：「Perl command.pl -I <VA-IP>系統管理員<VA-password>」。畫面會顯示一則成功訊息、確認儲存認證資料已儲存。

更新SRA認證資料

1. 使用下列方法刪除/SRM/SRA/confDirectory的內容：
   a. "CD /SRM/SRA/conf"
   b. 「rm -RF *」

2. 執行perl命令以新認證設定SRA：
   a. 「CD /SRM/SRA/」
   b. 「perl command.pl -I <VA-IP>系統管理員<VA-password>」

啟用**VASA Provider**和**SRA**

1. 使用您在部署期間指定的IP位址登入vSphere Web用戶端。
2. 按一下*虛擬儲存主控台*圖示、然後輸入部署期間指定的使用者名稱和密碼、再按一下*登入*。
3. 在OTV的左窗格中、功能表：設定[管理設定>管理功能]、並啟用所需功能。

> 預設會啟用Vasa Provider。如果您要使用vVols資料存放區的複寫功能、請使用*啟用vVols複寫*切換按鈕。

4. 輸入VSC、VASA Provider和SRA的e虛擬應用裝置IP位址和管理員密碼、然後按一下「套用」。

   如需vSphere物件的其他組態、新增儲存系統及設定角色型存取控制的詳細資訊、請參閱《Virtual Storage Console、VASA Provider及Storage Replication Adapter for VMware vSphere部署與設定指南》。

何處可找到其他資訊

- "Virtual Storage Console、VASA Provider及Storage Replication Adapter for VMware vSphere資源頁面"
- "Virtual Storage Console、VASA Provider及Storage Replication Adapter for VMware vSphere文件"
- "VMware Site Recovery Manager 8.2"
- "供應說明文件ONTAP"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。