# [ データソース ] ウィンドウ

## OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/help/reference-new-data-source-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

[ データソース ] ウィンドウ . . . . . 1
データソーステーブル . . . . . 1
履歴テーブル . . . . . 3
ツールバー . . . . . 5
[ 新しいデータソース ] ダイアログボックス . . . . . 6
[ データソースの編集 ] ダイアログボックス . . . . . 8

# [ データソース ] ウィンドウ

[ データソース ] ウィンドウでは、既存のデータソースの表示、編集、削除、新しいデータソースの作成、およびデータソースの取得を行うことができます。このウィンドウにアクセスするには、 * Settings * を選択し、 * Setup * で * Data Sources * をクリックします。

データソースは読み取り専用のデータ構造で、特定のデータベース内のデータのソースに関する情報が含まれています。環境をポーリングする前に、データソースを定義する必要があります。たとえば、ストレージ環境に関する情報を含む OnCommand Unified Manager データベースやデータセンターに関する情報を含む VMware データベースなどです。

- データソーステーブル
- 履歴テーブル
- ツールバー

## データソーステーブル

[ データソース ] テーブルには、既存のデータソースが一覧表示されます。各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [ * 検索 * （ Search * ） ] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

次の表に、 [ データソース ] テーブルのアルファベット列と数値列でサポートされる演算子を示します。このテーブルは、 [ * 検索 * ] フィルタテキストボックスから使用できます。

| アルファベット | 数値 |
| --- | --- |
| • が含まれます<br>• にはを含めません<br>• がで始まります<br>• が次の値で終わる<br>• が等しい<br>• が同じではありません<br>• リセットします | • が等しい<br>• が同じではありません<br>• より小さい<br>• が次の値より大きい<br>• が次の値以下です<br>• が次の値以上である必要があります<br>• 間（ Between ）<br>• リセットします |

[ データソース ] テーブルには、次の列があります。

- * 名前 *

  データソースの名前が表示されます。

- * データソースタイプ *

  データソースのタイプが表示されます。

- * ホスト名 *

  データソースのホスト名または IP アドレスが表示されます。

- * スキーム *

  データソースに関連付けられているキャッシング方式が表示されます。たとえば、 VM キャッシュ方式には、仮想マシン、ホスト、データストアなど、仮想環境に関連するデータが含まれます。関連するスキーム情報はデータソースから取得されます。

- * 間隔（分） *

  データソースの 2 回の連続した収集の間隔（分）が表示されます。

- * 開始時間 *

  データ取得プロセスが開始された日時が表示されます。

  検索 * フィルタテキストボックスのカレンダーアイコンをクリックして、特定の開始日を持つデータソースを検索します。

- * 期間（秒） *

  データソースからの前回のデータ取得処理にかかる時間（秒）が表示されます。

- * ステータス *

現在のデータ取得プロセスのステータス（存在する場合）または前回のデータ取得プロセスのステータスが表示されます。ステータスには次のオプションがあります。

  - すべて
  - 中止しています
  - キャンセルされました
  - 完了しました
  - 失敗しました
  - 取得なし
  - 廃止された
  - 保留中です
  - 実行中です
  - スケジュール

- * メッセージ *

  データ収集プロセスでエラーやエラーが発生して停止したときに、エラーメッセージが表示されます。

# 履歴テーブル

[History] テーブルには、データソーステーブルで選択したデータソースの名前がヘッダーに表示され、選択したデータソースの各データ取得プロセスの詳細が一覧表示されます。データ取得プロセスが実行されると、プロセスのリストが動的に更新されます。各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [ * 検索 * （ Search * ） ] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

次の表に、履歴テーブルのアルファベット列と数値列でサポートされている演算子を示します。このリストは、 * 検索 * フィルタテキストボックスで使用できます。

| アルファベット | 数値 |
| --- | --- |
| • が含まれます<br>• にはを含めません<br>• がで始まります<br>• が次の値で終わる<br>• が等しい<br>• が同じではありません<br>• リセットします | • が等しい<br>• が同じではありません<br>• より小さい<br>• が次の値より大きい<br>• が次の値以下です<br>• が次の値以上である必要があります<br>• 間（ Between ）<br>• リセットします |

History テーブルには ' 次のカラムがあります

- **ID**

  データ取得プロセスの ID 番号が表示されます。

  識別番号は一意であり、データ取得プロセスの開始時にサーバによって割り当てられます。

- * 開始時間 *

  データ取得プロセスが開始された日時が表示されます。

  特定の日付に開始されたデータ取得プロセスを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスのカレンダーアイコンをクリックします。

- * 期間（秒） *

  データソースから最後に取得したプロセスの時間（秒）が表示されます。

- * 計画取得 *

  データ取得プロセスのスケジュールされた日時が表示されます。

  特定の日付にスケジュールされているデータ収集を検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスのカレンダーアイコンをクリックします。

- * スケジューリングタイプ *

  スケジュールのタイプが表示されます。スケジュールタイプは次のとおりです。

  - すべて
  - 即時
  - 繰り返し
  - 不明です

- * ステータス *

現在のデータ取得プロセスのステータス（存在する場合）または前回のデータ取得プロセスのステータスが表示されます。ステータスには次のオプションがあります。

  - すべて
  - 中止しています
  - キャンセルされました
  - 完了しました
  - 失敗しました
  - 廃止された
  - 保留中です
  - 実行中です
  - スケジュール
  - 取得なし

- * メッセージ *

  プロセスが停止して続行できなかった場合に、データ取得プロセス中に発生したエラーに関するメッセージが表示されます。

# ツールバー

ツールバーは、 [ データソース ] テーブルの列見出しの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。ウィンドウの右クリックメニューを使用して、これらの操作を実行することもできます。

- * （新規） *

  [ 新しいデータソース ] ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、新しいデータソースを追加できます。

- * （編集） *

  [ データソースの編集 ] ダイアログボックスが開き、選択したデータソースを編集できます。

- * （削除） *

  データソースの削除の確認ダイアログボックスが開きます。このダイアログボックスで、選択したデータソースを削除できます。

- * （今すぐ取得） *

  選択したデータソースのデータ収集プロセスを開始します。

- * （スキームのリセット） *

  スキームのリセットの確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、選択したスキームのキャッシュストレージをリセットできます。キャッシュは、次回のデータ取得プロセスでリセット

されます。

> リセット処理では、すべてのテーブルを含むキャッシュされたデータがすべて削除されます。キャッシュ全体は、次のデータ取得プロセスの最初から作成されます。

# [ 新しいデータソース ] ダイアログボックス

[ 新しいデータソース ] ダイアログボックスでは、新しいデータソースを追加できます。

## データソース構成のプロパティ

- * 名前 *

  データソースの名前を指定できます。

- * データソースの種類 *

  OnCommand Unified Manager - 6.0 （ MySQL ）などのデータソースのタイプを選択できます。

  データソースタイプを選択すると、ポート、スキーム、ユーザ名、パスワード、 間隔（分）フィールドとタイムアウト（秒）フィールドにデータが入力されます。

  > OnCommand Unified Manager サーバから OnCommand Workflow Automation （ WFA ）のデータ保護ワークフローを実行する場合は、 OnCommand Unified Manager サーバで WFA をセットアップする必要があります。

  詳細については、 OnCommand Unified Manager オンラインヘルプを参照してください。

- * ホスト名 *

  データソースのホスト名または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）を指定できます。

  > OnCommand Unified Manager データソースタイプでは、 IPv6 アドレスはサポートされません。

- * ポート *

  選択したデータソースタイプに関連付けられているポート番号（ある場合）が表示されます。

  デフォルトのポートを変更して、データソースに別のポートを指定できます。

- * スキーム *

  選択したデータソースタイプに関連付けられているスキームが表示されます（ OnCommand Unified Manager の場合は「 cm_storage 」、 MySQL の場合は「 cm_storage 」など）。

  このプロパティは変更できません。

- * ユーザー名 *

選択したデータソースタイプに関連付けられているユーザ名（存在する場合）が表示されます。

デフォルトのユーザ名を上書きするには、このデータソースに適切なユーザ名を指定する必要があります。

- 6.0 より前のバージョンの OnCommand Unified Manager では、 ocsetup の実行時にデフォルトクレデンシャルの上書きに使用したユーザ名を入力する必要があります。
- OnCommand Unified Manager 6.0 以降では、 OnCommand Unified Manager サーバで作成したデータベースユーザアカウントのユーザ名を入力する必要があります。
- Performance Advisor には、 GlobalRead の最小ロールを持つ OnCommand Unified Manager ユーザのユーザ名を入力する必要があります。

* * パスワード *

選択したデータソースのタイプに対応するパスワードを指定できます。

このデータソースのユーザ名のデフォルトのパスワードを上書きするには、パスワードを指定する必要があります。

- OnCommand Unified Manager 6.0 より前のバージョンでは、 ocsetup の実行時にデフォルトクレデンシャルの上書きに使用したパスワードを入力する必要があります。
- OnCommand Unified Manager 6.0 以降では、 OnCommand Unified Manager サーバで作成したデータベースユーザアカウントのパスワードを入力する必要があります。
- Performance Advisor の場合、 GlobalRead の最小ロールが割り当てられた OnCommand Unified Manager ユーザのパスワードを入力する必要があります。

* * データベース *
* * 間隔（分） *

値をクリックし、上下の矢印を使用して間隔（分）を選択できます。

> 間隔をゼロ（ 0 ）に設定すると、自動サンプリングは無効になります。

データサンプリングのデフォルトの間隔は次のとおりです。

- スクリプトベースのデータソースの種類： 1440 （パフォーマンスと VC ）
- SQL ベースのデータソースのタイプ： 30 （ cm_storage 、 storage 、 cm_performance ）

* * セットアップ手順ガイド * を参照してください

セットアップ手順ガイド（ Setup Instruction Guide ）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、データソースを設定するための手順を指定できます。

## コマンドボタン

* * 保存 *

設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

* * キャンセル *

変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

# [ データソースの編集 ] ダイアログボックス

Edit Data Source ダイアログボックスでは、既存のデータソースを変更できます。

## データソース構成のプロパティ

- * 名前 *

  データソースの名前を変更できます。

- * データソースの種類 *

  データソースのデータソースタイプが表示されます。このフィールドは変更できません。

- * ホスト名 *

  データソースのホスト名または IP アドレス（ IPv4 または IPv6 ）を指定できます。

  > OnCommand Unified Manager データソースタイプでは、 IPv6 アドレスはサポートされません。

- * ポート *

  選択したデータソースタイプに関連付けられているポート番号（ある場合）が表示されます。データソースのデフォルトのポート番号は変更できます。

- * スキーム *

  選択したデータソースのタイプに関連付けられているスキームが表示されます。例： _cm_storage_for Unified Manager - 6.0 （ MySQL ）。

  このプロパティは変更できません。

- * ユーザー名 *

  選択したデータソースタイプに関連付けられているユーザ名（存在する場合）が表示されます。

  デフォルトのユーザ名を上書きするには、このデータソースに適切なユーザ名を指定する必要があります。

  - Unified Manager 6.0 より前のバージョンでは、 ocsetup の実行時にデフォルトクレデンシャルの上書きに使用したユーザ名を入力する必要があります。
  - Unified Manager 6.0 以降では、 Unified Manager サーバで作成したデータベースユーザアカウントのユーザ名を入力する必要があります。
  - Performance Advisor には、 GlobalRead の最小ロールを持つ OnCommand Unified Manager ユーザのユーザ名を入力する必要があります。

- * パスワード *

選択したデータソースのタイプに対応するパスワードを指定できます。

このデータソースのユーザ名のデフォルトのパスワードを上書きするには、パスワードを指定する必要があります。

- Unified Manager 6.0 より前のバージョンでは、 ocsetup の実行時にデフォルトクレデンシャルの上書きに使用したパスワードを入力する必要があります。
- Unified Manager 6.0 以降では、サーバで作成したデータベースユーザアカウントのパスワードを入力する必要があります。
- Performance Advisor の場合、 GlobalRead の最小ロールを持つ Unified Manager ユーザのパスワードを入力する必要があります。

* データベース *

選択したデータソースタイプに関連付けられているデータベース名（存在する場合）が表示されます。

* 間隔（分） *

値をクリックし、上下の矢印を使用して間隔（分）を選択できます。

> 間隔をゼロ（ 0 ）に設定すると、自動サンプリングは無効になります。

データサンプリングのデフォルトの間隔は次のとおりです。

- スクリプトベースのデータソースの種類： 1440 （パフォーマンスと VC ）
- SQL ベースのデータソースのタイプ： 30 （ cm_storage 、 storage 、 cm_performance ）

* セットアップ手順ガイド * を参照してください

データソースを設定する手順の概要を示すセットアップ手順ガイド（ Setup Instruction Guide ）ダイアログボックスを開きます。

## コマンドボタン

* スキームのリセット *

スキームのリセットの確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、選択したスキームのキャッシュストレージをリセットできます。これは次回のデータ取得時に発生します。

> リセット処理では、すべてのテーブルを含むキャッシュされたデータがすべて削除されます。キャッシュ全体は、次回のデータ取得時に最初から作成されます。

* 保存 *

設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

* キャンセル *

変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.