何處可找到有關VEL的資訊

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/help/reference-mvel-enabled-fields-in-wfa.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

何處可找到有關VEL的資訊 1
支援MVEL的欄位OnCommand Workflow Automation 1
MVEL語法範例 2

何處可找到有關VEL的資訊

您可以使用_MVEL Language Guide_來深入瞭解MVFlex運算式語言（MVEL）。

VEL是以Java語法為基礎的運算式語言。您可以在OnCommand Workflow Automation 諸如函數和變數等方面的動作流程中使用VEL運算式語法。

支援MVEL的欄位OnCommand Workflow Automation

支援MVFlex運算語言（MVEL）的幾個OnCommand Workflow Automation 字段（WFA）。您可以在設計工作流程時、在這些欄位中使用VEL語法。

下表說明您可以在WFA介面中使用VEL語法的時間和位置：

何時...	使用地點...
建立或編輯工作流程	• 工作流程>*詳細資料*>*傳回參數*>*參數值* • 工作流程>*詳細資料*>*常量*>*值*
在工作流程中建立或編輯命令詳細資料	• 命令>*參數參數_parameter_name_*>*輸入搜尋條件*>*資源選擇*>*搜尋器*>*參數* • 命令>*參數_參 數字_*>*輸入搜尋條件*>*資源選擇*>*進階*>*僅當下列運算式評估為true*時才執行搜尋 • 命令>*參數_參 數字_*>*進階*>*如果下列運算式為真* • 命令>*參數參數_parameter_name_*>*其他參數* • 命令>*參數名稱*>*屬性*
建立或編輯命令	• 命令>*命令定義_command_name_*>*屬性*>*字串表示*
建立或編輯功能	• 函數>*函數_Function_name_*>*函數定義*
建立或編輯範本	• 範本>*參數_參 數字_*範本_範本_名稱_*>*屬性*>*值*

何時...	使用地點...
編輯列	• 工作流程>*工作流程*>*重複列*>*重複*>*次數* • 工作流程>*工作流程*>*重複列*>*變數*>*變數適用於_initial_value_與expression* • 工作流程>*工作流程*>*重複列*>*重複列*>*針對群組中的每個資源*>*資源搜尋條件*>*要篩選的參數* • 工作流程>*工作流程*>*新增條件*>*如果下列運算式為真*

MVEL語法範例

在數OnCommand Workflow Automation 個樣例工作流程中、會使用MVFlex運算語言（MVEL）語法。您應該檢閱一些樣本VEL語法、以瞭解如何在WFA中使用VEL。

以下各節提供WFA中使用的一些MVEL語法範例。

條件式執行

當找到的磁碟區數目少於4時、下列VEL運算式可用於命令的條件式執行：

```
$NoOfVolumes < 4
```

遞增命名

下列VEL運算式用於物件的遞增命名：

```
last_volume.name+last_volume.state
```

此VEL運算式使用上次建立的Volume名稱、以及上次建立的Volume狀態來命名。

命令中的字串表示法

下列VEL語法會做為字串表示：

```
DestinationCluster + ":" + DestinationVserver + "/" + DestinationVolume
```

範本

範本中使用下列VEL語法：

```
calculateSnapReserveSize(calculateVolumeSizeFromDataSize((int)($fs_size*1.
01),$snap_space),$snap_space)
```

此VEL語法用於計算要保留給Snapshot複本的Volume容量百分比。

命令詳細資料

下列VMEL功能用於參數的屬性區段：

```
actualVolumeSize($VolumeSizeInGB * 1024, volume.snapshot_reserved_percent)
```

下列VMEL語法用於參數的「屬性」區段：

```
$VolumeName+'test001'
```

工作流程常量

下列VEL語法用於工作流程中的常量：

```
convertNullToZero(infinite_volume.max_namespace_constituent_size_mb)
```

```
$Size_TB*1048576L
```

傳回參數

下列VEL語法用於驗證是否可以分配所需的大小：

```
size_remaining == 0 ? '' : throwException('Not sufficient space in
capacity_class_aggregate or data constituent of size less than 1 TB can
not be created: Total size requested='+$Size_TB+'TB'+' ,Size
remaining='+size_remaining/TB_TO_MB+'TB'+', Infinite volume
name='+infinite_volume.name+', Storage class='+CAPACITY_CLASS_LABEL)
```

功能定義

下列VEL語法用於函數定義、用於將null轉換為零：

```
def convertNullToZero (data)
{
  if(data == null)
  {
    return 0;
  }
  else
  {
    return data;
  }
}
```

重複特定列

下列VEL運算式使用使用者輸入來指出建立LUN時必須重複執行一列的次數：

```
$NumberOfLunsToBeCreated
```

列的條件運算式

下列VEL運算式會使用使用者輸入來指出是否要執行該列：

```
$SetupSnapMirror
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。