Remote System Types ウィンドウ

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/reference-new-remote-system-type-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Remote System Types ウィンドウ 1
リモートシステムタイプテーブル 1
ツールバー 2
[新しいリモートシステムタイプ] ダイアログボックス 3
Edit Remote System Type （リモートシステムタイプの編集）ダイアログボックス 4

Remote System Types ウィンドウ

[リモートシステムタイプ] ウィンドウには、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で使用できるリモートシステムのタイプが表示されます。リモートシステムには、 clustered Data ONTAP 、 Cloud Manager 、 Active IQ Unified Manager 、 DataFabric Manager サーバ、 E シリーズシステムがあります。

- リモートシステムタイプテーブル
- ツールバー

リモートシステムタイプテーブル

リモートシステムタイプテーブルには、 WFA で使用できるリモートシステムが表形式でリストされます。各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [* 検索 * （ Search * ）] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

リモート・システム・タイプ・テーブルには ' 次のカラムがあります

- * 名前 *

  リモートシステムタイプの名前が表示されます。

  リモートシステムタイプを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスに名前を入力します。

- * エンティティバージョン *

  リモート・システム・タイプの現在のバージョンを 'major.minor.revision 形式で表示しますたとえば '1.0.0 です

  リモートシステムタイプを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスにバージョン番号を入力します。

- * 概要 *

リモートシステムタイプの概要 を表示します。

リモートシステムタイプを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスに概要 を入力します。

- * 最終更新日 *

  リモートシステムタイプが最後に更新された日時を表示します。

  フィルタドロップダウンリストから必要な時間カテゴリを選択すると、リモートシステムタイプを検索できます。

- * 更新者 *

  リモートシステムタイプを更新したユーザの名前が表示されます。

  リモートシステムタイプを検索するには、 [* 検索 * フィルタ（ * Search * filter ）] テキストボックスにユーザー名を入力します。

- * ロック元 *

  リモートシステムタイプをロックしたユーザの名前を表示します。

  リモートシステムタイプを検索するには、 [* 検索 * フィルタ（ * Search * filter ）] テキストボックスにユーザー名を入力します。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- * （新規） *

  新しいリモートシステムタイプダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、詳細を入力して WFA に新しいリモートシステムタイプを追加できます。

- * （編集） *

  選択したリモートシステムタイプのリモートシステムタイプ <RemoteSystemTypeName> ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、リモートシステムタイプを編集できます。

- * （クローン） *

  新しいリモートシステムタイプ <RemoteSystemTypeName> - copy ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したリモートシステムタイプのクローンまたはコピーを作成できます。

- * （ロック） *

  Lock Remote System Type （リモートシステムタイプのロック）確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したリモートシステムタイプをロックできます。このオプションは、作成したリモートシステムタイプに対してのみ有効になります。

- * （ロック解除） *

  リモートシステムタイプのロック解除の確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したリモートシステムタイプのロックを解除できます。このオプションは、ロックしたリモートシステムタイプに対してのみ有効になります。管理者は、他のユーザによってロックされているリモートシステムタイプのロックを解除できます。

- * （削除） *

  [Delete Remote System Type] 確認ダイアログボックスが開き、選択したリモートシステムタイプを削除できます。

- * （エクスポート） *

  選択したリモートシステムタイプをエクスポートできます。

- * （パックに追加） *

  パックリモートシステムタイプに追加（ Add to Pack Remote System Types ）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、リモートシステムタイプとその信頼できるエンティティをパックに追加できます。このパックは編集可能です。

  > パックに追加機能は、認証が「 * なし . * 」に設定されているリモートシステムタイプでのみ有効になります

- * （パックから削除） *

  選択したリモートシステムタイプのパックリモートシステムタイプから削除ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、パックからリモートシステムタイプを削除したり削除したりできます。

  > パックから削除機能は、認証が「 * なし . * 」に設定されているリモートシステムタイプに対してのみ有効になります

[新しいリモートシステムタイプ] ダイアログボックス

新しいリモートシステムタイプダイアログボックスでは、事前定義されたシステムタイプが要件に合わない場合や、事前定義されたシステムタイプの設定を変更する場合に、新しいリモートシステムタイプを OnCommand Workflow Automation （ WFA ）に追加できます。

- [詳細] タブ
- [検証スクリプト] タブ

[詳細] タブ

名前、概要 、バージョン、接続プロトコルなど、リモートシステムの種類の詳細を指定できます。

- * 名前 *

リモートシステムの種類の名前を指定できます。リモートシステムタイプを保存するには、名前を指定する必要があります。

- * 概要 *

  リモートシステムタイプの概要 を入力できます。

- * バージョン *

  リモート・システム・タイプのバージョン番号を 'major.minor.revision 形式で指定できますたとえば '1.0.0 です

- * 接続プロトコル *

  リモートシステムに接続する際に WFA で使用する次のプロトコルのいずれかを選択できます。

  - HTTPS を HTTP にフォールバックします

    接続では主に HTTPS が使用されます。HTTPS 経由の接続に失敗した場合は、 HTTP が使用されます。HTTP 経由の接続にも失敗した場合、接続試行は破棄されます。

  - HTTPS のみ
  - HTTP のみ
  - カスタム

接続プロトコルを選択すると、プロトコル、デフォルトポート、およびデフォルトタイムアウト（秒）フィールドにデータが入力されます。

[検証スクリプト] タブ

選択したプロトコルとリモートシステムタイプの接続をテストできます。

接続をテストするスクリプトを実行するには、 * Perl スクリプトのテスト * をクリックします。

コマンドボタン

- * 保存 *

  リモートシステムタイプの設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

Edit Remote System Type （リモートシステムタイプの編集）ダイアログボックス

Edit Remote System Type ダイアログボックスでは、名前、概要 、バージョン、プロトコル、デフォルトポートを変更できます。 既存のリモートシステムタイプのデフォルト

タイムアウト。ネットアップ認定リモートシステムのタイプは変更できません。

- [詳細] タブ
- [検証スクリプト] タブ

[詳細] タブ

名前、概要 、バージョン、接続プロトコルなど、リモートシステムタイプの詳細を編集できます。

- * 名前 *

  リモートシステムタイプの名前を編集できます。

- * 概要 *

  リモートシステムタイプの概要 を変更できます。

- * バージョン *

  リモート・システム・タイプのバージョン番号を 'major.minor.revision 形式で編集できますたとえば '1.0.0 のようになります

- * 接続プロトコル *

  リモートシステムに接続する際に OnCommand Workflow Automation （ WFA ）で使用する次のプロトコルのいずれかを選択できます。

  - HTTPS を HTTP にフォールバックします

    接続では主に HTTPS が使用されます。HTTPS 経由の接続に失敗した場合は、 HTTP が使用されます。HTTP 経由の接続にも失敗した場合、接続試行は破棄されます。

  - HTTPS のみ
  - HTTP のみ
  - カスタム

接続プロトコルを選択すると、プロトコル、デフォルトポート、およびデフォルトタイムアウト（秒）フィールドにデータが入力されます。

[検証スクリプト] タブ

リモートシステムの接続をテストするための検証スクリプトを指定できます。検証スクリプトは Perl で記述する必要があり、 checkCredentials 関数（ $host 、 $user 、 $password 、 $protocol 、 $port ）を含める必要があります。 $timeout.` 検証中に、 WFA は checkCredentials 機能を呼び出します。この機能には、リモートシステムタイプと接続プロトコルに対して設定された値が使用されます。この関数は ' 接続の検証に成功した場合は値 1' 接続の検証に失敗した場合は 0 を返します

接続をテストするスクリプトを実行するには、 * Perl スクリプトのテスト * をクリックします。

コマンドボタン

- * 保存 *

  リモートシステムタイプの変更された設定を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.