远程系统类型窗口

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/help/reference-new-remote-system-type-dialog-box.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

远程系统类型窗口 1
远程系统类型表 1
工具栏 2
新建远程系统类型对话框 3
编辑远程系统类型对话框 4

远程系统类型窗口

远程系统类型窗口显示了 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） 可以使用的远程系统的类型。远程系统包括集群模式 Data ONTAP ， Cloud Manager ， Active IQ Unified Manager ， DataFabric Manager 服务器和 E 系列系统。

- 远程系统类型表
- 工具栏

远程系统类型表

远程系统类型表以表格形式列出了 WFA 可以使用的远程系统。您可以使用每个列可用的筛选和排序功能以及重新排列列顺序来自定义表显示。

- 启用或禁用筛选整个表。如果禁用了筛选，则图标上方会显示一个红色的 "x" 。
- 双击 清除并重置筛选选项。
- 在每个列标题上，您可以根据列的内容进行筛选。单击 在列中，您可以从下拉列表中筛选特定项目或所有可用项目。
- 单击列标题可在排序的升序和降序之间切换。您可以通过排序箭头（ 用于升序和 降序）。
- 要重新排列列的位置，您可以拖放列，将其按任何所需顺序放置。但是，您不能隐藏或删除其中任何列。
- 单击 * 搜索 * 筛选器文本框可搜索特定内容。此外，您还可以使用支持的运算符搜索适用的列类型，即字母或数字。

远程系统类型表包含以下列：

- * 名称 *

  显示远程系统类型的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 筛选器文本框中输入远程系统类型的名称来搜索该远程系统类型。

- * 实体版本 *

  以 `major.minent.revision` format 显示远程系统类型的当前版本，例如 1.0.0 。

  您可以通过在 * 搜索 * 筛选器文本框中输入版本号来搜索远程系统类型。

- * 问题描述 *

  显示远程系统类型的问题描述 。

  您可以通过在 * 搜索 * 筛选器文本框中输入远程系统类型的问题描述 来搜索此远程系统类型。

- * 上次更新时间 *

  显示上次更新远程系统类型的日期和时间。

您可以从筛选器下拉列表中选择所需的时间类别来搜索远程系统类型。

- * 更新者 *

  显示更新远程系统类型的用户的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 筛选器文本框中输入用户名来搜索远程系统类型。

- * 锁定者 *

  显示锁定远程系统类型的用户的名称。

  您可以通过在 * 搜索 * 筛选器文本框中输入用户名来搜索远程系统类型。

工具栏

工具栏位于列标题上方。您可以使用工具栏中的图标执行各种操作。也可以从窗口中的右键单击菜单访问这些操作。

- * （新增） *

  打开 " 新建远程系统类型 " 对话框，在此可以输入详细信息以向 WFA 添加新的远程系统类型。

- * （编辑） *

  打开选定远程系统类型的远程系统类型 <RemoteSystemTypeName> 对话框，在此可以编辑远程系统类型。

- * （克隆） *

  打开新建远程系统类型 <RemoteSystemTypeName> - 复制对话框，在此可以创建选定远程系统类型的克隆或副本。

- * （锁定） *

  打开锁定远程系统类型确认对话框，在此可以锁定选定的远程系统类型。只有您创建的远程系统类型才会启用此选项。

- * （解锁） *

  打开解锁远程系统类型确认对话框，在此可以解锁选定的远程系统类型。只有锁定的远程系统类型才会启用此选项。管理员可以解锁被其他用户锁定的远程系统类型。

- * （删除） *

  打开删除远程系统类型确认对话框，在此可以删除选定的远程系统类型。

- * （导出） *

  用于导出选定的远程系统类型。

- * （添加到软件包） *

  打开添加到软件包远程系统类型对话框，在此可以将远程系统类型及其可靠实体添加到软件包中，该软件包是可编辑的。

  > 仅对证书设置为 * 无 * 的远程系统类型启用 " 添加到软件包 " 功能

- * （从软件包中删除） *

  打开选定远程系统类型的从软件包中删除远程系统类型对话框，在此可以从软件包中删除或删除远程系统类型。

  > 只有将认证设置为 * 无 * 的远程系统类型才会启用 " 从软件包中删除 " 功能

新建远程系统类型对话框

如果预定义的系统类型不符合您的要求，或者您要更改预定义系统类型的配置，则可以通过 " 新建远程系统类型 " 对话框将新的远程系统类型添加到 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中。

- 详细信息选项卡
- 验证脚本选项卡

详细信息选项卡

用于指定远程系统类型的详细信息，例如名称，问题描述 ，版本和连接协议。

- * 名称 *

  用于指定远程系统类型的名称。要保存远程系统类型，必须指定一个名称。

- * 问题描述 *

  用于输入远程系统类型的问题描述 。

- * 版本 *

  用于以 `major.minor.revision` format 为远程系统类型指定版本号，例如 1.0.0 。

- * 连接协议 *

  用于选择 WFA 在连接到远程系统时应使用的以下协议之一：

  - HTTPS 并回退到 HTTP

    此连接主要使用 HTTPS 。如果通过 HTTPS 连接失败，则使用 HTTP 。如果通过 HTTP 的连接也失败，则连接尝试将被丢弃。

  - 仅限 HTTPS

- 仅限 HTTP
- 自定义

选择连接协议时，协议，默认端口和默认超时（秒）字段将填充数据。

验证脚本选项卡

用于测试选定协议与远程系统类型的连接。

您可以单击 * 测试 Perl 脚本 * 来运行脚本以测试连接。

命令按钮

- * 保存 *

  保存远程系统类型的配置设置并关闭对话框。

- * 取消 *

  取消所做的更改（如果有），然后关闭对话框。

编辑远程系统类型对话框

通过编辑远程系统类型对话框，您可以修改名称，问题描述 ，版本，协议，默认端口， 以及现有远程系统类型的默认超时。您不能修改经过 NetApp 认证的远程系统类型。

- 详细信息选项卡
- 验证脚本选项卡

详细信息选项卡

用于编辑远程系统类型的详细信息，例如名称，问题描述 ，版本和连接协议。

- * 名称 *

  用于编辑远程系统类型的名称。

- * 问题描述 *

  用于修改远程系统类型的问题描述 。

- * 版本 *

  用于编辑 `major.minor.revision` format 的远程系统类型的版本号，例如 1.0.0 。

- * 连接协议 *

  用于选择 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）在连接到远程系统时应使用的以下协议之一：

- HTTPS 并回退到 HTTP

  此连接主要使用 HTTPS 。如果通过 HTTPS 连接失败，则使用 HTTP 。如果通过 HTTP 的连接也失败，则连接尝试将被丢弃。

- 仅限 HTTPS
- 仅限 HTTP
- 自定义

选择连接协议时，协议，默认端口和默认超时（秒）字段将填充数据。

验证脚本选项卡

用于提供验证脚本以测试远程系统的连接。验证脚本必须以 Perl 编写，并且必须包括以下功能：checkCredentials ` （ $host ， $user ， $password ， $protocol ， $port ， $timeout ）。` 验证期间， WFA 使用为远程系统类型和连接协议配置的值调用 checkCredentials 功能。函数在成功验证连接时返回值 "`1` "，在连接验证失败时返回值 "`0` " 。

您可以单击 * 测试 Perl 脚本 * 来运行脚本以测试连接。

命令按钮

- * 保存 *

  保存已修改的远程系统类型配置设置并关闭对话框。

- * 取消 *

  取消所做的更改（如果有），然后关闭对话框。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.