Windows 2016 r2 server

Contexte:

Windows Server 2016 est le système d'exploitation orienté cloud qui offre de nouvelles couches de sécurité et une innovation inspirée d'Azure aux applications et à l'infrastructure à la base de vos activités.

Prérequis:

La configuration matérielle minimale :

Processeur : Architecture 64 bits uniquement, cadencé à 1,4 GHz au minimum (il est

recommandé d'avoir un processeur multicœur).

Mémoire vive : 512 Mo au minimum (il est recommandé d'avoir au moins 1024 Mo).

Disque dur : 32 Go au minimum (l'installation réelle prenant environ 10 Go, il faut que

le système ait de la place pour gérer la mémoire sur le disque).

Installer Windows Server 2016

Récupérer l'ISO de Windows Server 2016 sur une clé bootable Botter la clé USB

Après quelques minutes, nous arrivons sur la fenêtre d'installation de Windows.

Sélectionner:

La langue à installer

Le format horaire et monétaire

Le clavier ou méthode d'entrée

Ensuite, cliquer sur le bouton « Suivant ».

Cliquer sur le bouton « Installer maintenant ».

Pour activer Windows pendant l'installation, rentrer la clé de produit puis cliquer sur le bouton « Suivant ».

Si vous n'avez pas la clé de produit, cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit (Product Key) pour continuer l'installation de Windows.

Vous aurez la possibilité de rentrer la clé de produit après l'installation de Windows Server 2016.

Sélectionner le système d'exploitation à installer sur votre machine puis cliquer sur « Suivant ».

Dans cet article, je vais installer la version graphique de Windows Server 2016 Standard. (Expérience utilisateur).

Cliquer sur le bouton « J'accepte les termes du contrat de licence » puis cliquer sur le bouton « Suivant ».

Cliquer sur « Personnalisé : Installer uniquement Windows (avancé) » pour installer Windows Server 2016 sur votre machine.

Sélectionner votre disque puis cliquer sur « Suivant » pour lancer l'installation.

Windows est en cours d'installation. Cela peut durer quelques minutes.

Il ne faut pas éteindre votre machine sinon cela risque d'annuler l'installation en cours.

Une fois l'installation terminée, votre machine va redémarrer automatiquement.

L'installation de Windows Server 2016 est terminée. Il faut à présent renseigner un mot de passe pour le compte Administrateur.

Entrez votre mot de passe puis « \downarrow » et confirmez le mot de passe en le retapant.

Puis « Entrer ».

Le terminal est lancé, vous pouvez commencer à travailler.

Mode opératoire :

Utilisez ligne de commande