

Document Technique – Sauvegarde et Restauration des données

SP 1 – Entreprise



Sommaire

1. Présentation de la solution	3
2. Prérequis	3
3. Lancement du logiciel Acronis True image.....	4
4. Création d'une sauvegarde.....	5
5. Vérification de la sauvegarde	9
6. Restauration des données	14
7. Vérification après restauration	16
8. Conclusion technique	16

1. Présentation de la solution

Dans le cadre de la gestion des données utilisateurs, l'entreprise utilise la solution Acronis True Image afin d'effectuer des sauvegardes locales des postes clients.


Cette solution permet :

- De sauvegarder les données des utilisateurs
- De prévenir la perte d'informations en cas de panne ou de problème système
- De restaurer les données ci-nécessaire

2. Prérequis


Avant de réaliser une sauvegarde ou une restauration, plusieurs éléments doivent être préparés :

- Accès au poste de sauvegarde et restauration de l'entreprise
- Présence du logiciel Acronis True Image sur ce poste
- Extraction du disque du poste client
- Connexion du disque sur le poste de sauvegarde (adaptateur SATA / USB)
- Vérification que le disque est bien détecté par le système



3. Lancement du logiciel Acronis True image


1. Ouvrir le logiciel Acronis True Image
2. Accéder à l'interface principale du logiciel
3. Vérifier l'état et l'avancement des sauvegardes existantes.




4. Création d'une sauvegarde

Pour réaliser une sauvegarde des données :

1. Ajouter une nouvelle instance en cliquant sur l'option « Ajouter une sauvegarde » situé en bas à gauche de l'interface.



2. Choisir les données à sauvegardées, cela peut être le disque dans sa totalité, des partitions spécifiques ou des dossiers / fichiers.



3. Sélection complète du disque.

Source de la sauvegarde

☐	KINGSTON SUV400S37240G 0C3J96R9	223.6 Go
☐	System Reserved	NTFS 0.2 Go sur 0.5 Go utilisé(s)
☐	Partition de restauration	NTFS 0.5 Go sur 2.2 Go utilisé(s)
☐	Windows (C:)	NTFS 119.5 Go sur 220.8 Go utilisé(s)
☐	ST4000DM004-2U9104 0001	3.6 To
☐	ACRONIS CLIENT (D:)	NTFS 2 569.9 Go sur 3 726 Go utilisé(s)
☒	SK HYNIX SC311 SATA 1.00	238.5 Go
☒	Partition de restauration	NTFS 0.8 Go sur 2.4 Go utilisé(s)
☒	System Reserved (F:)	NTFS 0.1 Go sur 0.5 Go utilisé(s)
☒	Windows (G:)	NTFS 148.9 Go sur 235.6 Go utilisé(s)
☐	USB3.0 SUPER SPEED 0214	111.8 Go
☐	Partition de restauration	NTFS 0.5 Go sur 1.1 Go utilisé(s)
☐	System Reserved (H:)	NTFS 0.1 Go sur 0.5 Go utilisé(s)
☐	ATELIER_SSD (I:)	NTFS 51.1 Go sur 110.2 Go utilisé(s)

Liste courte des partitions

Taille estimée de la sauvegarde : 149.8 Go

Précédent OK

4. Aperçu de la source

SAUVEGARDE

PROTECTION

ARCHIVER

SYNCHRONISATION

OUTILS

COMPTE

PARAMÈTRES

Sauvegardes

Cet ordinateur

SK hynix SC311 SATA 1.00

Sauvegarde

Activité

Restauration

SK hynix SC311 SAT...

149.8 Go de données sélectionnées

Sélectionner l'emplacement de destination

Chiffrer la sauvegarde

AIDE

+ Ajouter une sauvegarde

Options Annuler Sauvegarder

5. Sélectionner l'emplacement de la sauvegarde

Sauvegarde

Activité

Restauration


SK hynix SC311 SAT...
149,8 Go de données sélectionnées

→

Sélectionner l'empla...
de destination

Chiffrer la sauvegarde

Options

Annuler

Sauvegarder

6. Sélection de l'environnement de destination (Parcourir)

Destination de la sauvegarde


Acronis Cloud
Inscrivez-vous pour obtenir une évaluation gratuite ou acheter un abonnement.



Windows (G:)
NTFS, 235,6 Go
Libre
86,7 Go


NAS



Parcourir...
Définissez un emplacement personnalisé pour la sauvegarde.

Précédent

7. Sélectionner le dossier qui va contenir l'image de la sauvegarde




8. Lancement de la sauvegarde.




5. Vérification de la sauvegarde


Sauvegarde en cours - calcul de la taille des données



Sauvegarde en cours – Transfère des données




Si la sauvegarde c'est bien passée il doit nous renvoyer ce message « L'opération de sauvegarde est terminée ». Dans le cas contraire, il peut détecter des erreurs.




Une fois la sauvegarde terminée :


- Vérifier que l'opération s'est déroulée correctement
- Contrôler la présence du fichier de sauvegarde




- S'assurer que les données soit bien enregistrées en montant l'image de disque



Sélectionner les partitions à monter.




Résumer de l'assistant de montage



Une fois le montage réussi, on peut parcourir l'arborescence du disque pour avoir un aperçu des données sauvegardées.



▼ Périphériques et lecteurs (12)




6. Restauration des données

En cas de perte de données ou de problème sur un poste :


1. Ouvrir Acronis True Image
2. Accéder à la section « Restauration »
3. Sélectionner la sauvegarde correspondante.



4. Choisir les éléments à restaurer, cela peut-être des fichiers / dossiers, des partitions ou la totalité de l'image de la sauvegarde.



5. Lancer la restauration.



7. Vérification après restauration

Après la restauration des données :

- Vérifier la présence des fichiers restaurés
- Tester l'ouverture des documents
- Confirmer avec l'utilisateur que les données nécessaires sont bien récupérées.

8. Conclusion technique

L'utilisation du logiciel Acronis True Image permet d'assurer la sauvegarde et la récupération des données utilisateurs lorsque le système d'exploitation d'un poste client est défectueux ou inaccessible.

Ce type d'intervention concerne principalement les clients particuliers, car les clients professionnels utilisent généralement des infrastructures centralisées telles que des environnement « RDS », dans lesquelles les données sont stockées sur des serveurs plutôt que directement sur les postes utilisateurs.

Après la récupération et la restitution des données au client, celles-ci sont conservées temporairement sur le poste de sauvegarde afin de garantir une copie de sécurité en cas de problème ou de données manquantes signalisé ultérieurement par l'utilisateur. Conformément aux bonnes pratiques liées au RGPD, ces données sont ensuite supprimées dans un délai maximum d'un mois afin de respecter le principe de limitation de la durée de conservation des données.