Como a planilha foi entendida

Resumo simples das regras usadas no dashboard para interpretar vendas, estoque, blocos, andares e prumadas.

REGRA PRINCIPAL	**Uma unidade só conta como vendida quando o campo Status Unidade é exatamente VENDIDO, desconsiderando diferenças entre maiúsculas, minúsculas e espaços nas pontas.**

1. Estrutura que identifiquei

- Cada linha representa uma unidade imobiliária.

- A aba utilizada é **POC**, com os nomes das colunas na segunda linha do arquivo.

- Empreendimento, bloco e unidade são identificados pelos respectivos IDs. O ID da unidade precisa existir e não pode estar duplicado.

- **Posição Vertical** foi entendida como o andar da unidade. **Pavimentos** informa quantos andares o bloco declara possuir.

- Tipologia, subtipologia e Status Unidade CRM complementam a análise, mas não definem sozinhos uma venda.

2. Como os status sao usados

Leitura no dashboard	Status considerados	Interpretação
Vendida	VENDIDO	Entra no número de unidades vendidas.
Em comercialização	EXCLUSIVO PLATAFORMA, LANÇADO, PRÉ VENDA	Ainda não vendida, mas disponível ou em fase comercial.
Reservada	RESERVADO; RESERVADO COM CONTRATO PRÉ ATIVO	Ainda não é contada como venda concluída.
Fora de venda	NÃO LANÇADO, BLOQUEADO, PERMUTADO, RESERVA PARA PERMUTA	Ainda não vendida e não tratada como disponibilidade comercial comum.

Importante: esses grupos servem para explicar as unidades ainda não vendidas. Eles não mudam a regra principal: somente VENDIDO entra como venda.

3. Como os numeros sao calculados

Número mostrado	Cálculo usado
Unidades vendidas	Quantidade de IDs únicos com Status Unidade = VENDIDO.
Total do bloco	Quantidade total de IDs únicos naquele bloco.
Percentual vendido	Unidades vendidas dividido pelo total de unidades do recorte.
Ainda não vendidas	Total de unidades menos unidades vendidas.

Exemplo: **16 vendidas - total 20 - 80%** significa que o bloco possui 20 unidades, 16 estão com status VENDIDO e 4 ainda não foram vendidas.

4. Bloco, andar e prumada

- A comparação por bloco usa o ID Bloco e o nome informado na planilha.

- O andar vem diretamente de **Posição Vertical**; o dashboard não tenta adivinhar um andar ausente.

- A planilha não possui uma coluna explícita de prumada. Por isso, a prumada é deduzida pelos dois últimos dígitos do número da unidade: 101, 201 e 301 pertencem à prumada 01.

- Somente finais entre 01 e 12, com andar informado, entram na comparação de prumadas. Casos fora dessa regra continuam nos totais gerais, mas ficam fora do mapa.

5. Conferencias e limites

- Status Unidade CRM é usado para sinalizar divergências, mas o Status Unidade continua sendo a referência oficial.

- A aplicação avisa quando falta andar, quando o andar supera o número de pavimentos ou quando existe mais de uma unidade na mesma posição do espelho.

- Consumo representa vendas observadas na planilha. Ele não mede procura, visitas, leads, propostas perdidas ou demanda reprimida.

- Com um único snapshot vemos a situação acumulada. Para saber quantas vendas aconteceram em um período, são necessários pelo menos dois snapshots com datas diferentes.

Ponto para confirmação

> **A principal validação de negócio é confirmar se apenas VENDIDO deve representar uma venda concluída e se os demais agrupamentos refletem corretamente a situação comercial usada pela equipe.**