Добавление задачи с валидным названием

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Общее количество задач меньше 10

Parameters

Тип данных: Кириллица, Кириллица, Кириллица

Количество символов: 1, 2, 24, 25

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Входные данные отражены в параметрах
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4
Action	Нажать на кнопку добавления
Input data	
Expected result	Задача добавлена в список

Уведомление пользователя при добавлении задачи с невалидным названием

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Общее количество задач меньше 10

Parameters

Тип данных: Кириллица, Кириллица, NULL (пустая строка), латинские буквы, цифры, спецсимволы Количество символов: 26, 27, NULL (пустая строка), 10, 10, 10 Содержание уведомления: Уведомление об ошибке, Уведомление об ошибке, "Задача не может быть пустой", "Необходимо использовать русский язык", "Необходимо использовать русский язык", "Необходимо использовать русский язык",

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Входные данные (тип данных, количество символов) отражены в параметрах
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4

Action	Нажать на кнопку добавления		
Input data			
Expected result	Задача не добавлена в список, отображается соответствующее уведомление (текст уведомления отр ажен в параметрах)		

Добавление дублирующей задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No			

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. В списке задач имеется задача с названием: "купить молоко"
- 3. Общее количество задач меньше 10

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	
mpat aata	"купить молоко"
Expected result	"купить молоко" Данные введены в текстовое поле
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Expected result Step	Данные введены в текстовое поле 4

Редактирование названия задачи, используя валидные данные

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"

2. В списке задач имеются задачи

Parameters

Тип данных: Кириллица, Кириллица, Кириллица

Количество символов: 1, 2, 24, 25

ыть приложение Shopping-list
BITE HENDOMETINE SHOPPING-1130
ная страница приложения открыта
цествить долгое нажатие по любой выбранной задаче
оговое окно для редактирования задачи открыто
ать на текстовое поле для редактирования названия задачи
ывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
ти данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
ные данные отражены в параметрах

Expected result	Данные введены в текстовое поле	
Step	5	
Action	Нажать на кнопку подтверждения	
Input data		
Expected result	Название задачи обновлено в списке задач	

Уведомление пользователя при редактировании названия задачи, используя невалидные данные

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. В списке есть задачи

Parameters

Тип данных: Кириллица, Кириллица, NULL (пустая строка), латинские буквы, цифры, спецсимволы Количество символов: 26, 27, NULL (пустая строка), 10, 10, 10 Содержание уведомления: Уведомление об ошибке, Уведомление об ошибке, "Задача не может быть пустой", "Необходимо использовать русский язык", "Необходимо использовать русский язык", "Необходимо использовать русский язык",

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Осуществить долгое нажатие по любой выбранной задаче
Input data	
Expected result	Диалоговое окно для редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Нажать на текстовое поле для редактирования названия задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	4

Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Входные данные отражены в параметрах
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	5
Action	Нажать на кнопку подтверждения
Input data	
Expected result	Отображается соответствующее уведомление (текст уведомления отражен в параметрах), название за дачи не обновлено в списке задач

Изменение статуса выполнения задачи

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. В списке есть как невыполненные задачи, так и выполненные задачи

Parameters

Исходный статус выполнения: Выполненная, Невыполненная Полученный статус выполнения: Невыполненная, Выполненная

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на чекбокс для любой выбранной задачи с соответствующим статусом выполнения
Input data	Статус выполнения задачи указан в параметре "Исходный статус выполнения"
Expected result	Статус выполнения задачи изменен, значение статуса выполнения задачи указано в параметре "Получ енный статус выполнения"

Удаление задачи из списка задач

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	Not set
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. В списке есть как невыполненные задачи, так и выполненные задачи

Parameters

Статус выполнения: Выполненная, Невыполненная

Step	1	
Action	Открыть приложение Shopping-list	
Input data		
Expected resultГлавная страница приложения открыта		
Step	2	
Action	Нажать кнопку удаления для любой выбранной задачи с соответствующим статусом выполнения	
Input data	Статус выполнения указан в параметрах	
Expected res	sultЗадача удалена из списка	

Дополнение списка задач до допустимого общего количества задач

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Количество задач в списке задач меньше 9

Parameters

Step

Требуемое количество задач: 9, 10

Step	1		
Action	Открыть приложение Shopping-list		
Input data			
Expecte result	Expected Главная страница приложения открыта result		
Step	2		
Action	Посмотреть количество добавленных задач в список задач и в случае, если их меньше требуемого количества, добавить недостающее количество задач в список, выполнив шаги 3-5 данного тест-кейса		
Input data	Требуемое количество задач указано в параметре "Требуемое количество задач"		
Expecte result	d Получено недостающее количество задач в списке		
Step	3		
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи		
Input data			
Expecte result	d Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы		

Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Тип данных: кириллица Количество символов: 1
Expecte result	еd Данные введены в текстовое поле
Step	5
Action	Нажать на кнопку добавления
Input data	
Expecte result	ed Задача добавлена в список

Дополнение списка задач до общего количества, превышающего допустимое значение

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Общее количество задач в списке равно 10

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Step Action	3 Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица
Action Input data	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 1
Action Input data Expected result	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 1 Данные введены в текстовое поле
Action Input data Expected result Step	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 1 Данные введены в текстовое поле

Загрузка и отображение ранее добавленных задач после перезагрузки приложения

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Список задач пуст

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Тип данных: кириллица Количество символов: 10
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4
Action	Нажать на кнопку добавления
Input data	
Expected result	Задача добавлена в список

Step	5
Action	Нажать на кнопку "Главный экран"
Input data	
Expected result	Приложение свернулось, отображается главный экран мобильного устройства
Step	6
Action	Нажать кнопку "Недавние приложения" и удалить приложение Shopping-list, смахнув снизу вверх (s wipe) по экрану
Input data	
Expected result	Приложение Shopping-list удалено из экрана недавних приложений
Step	7
Action	Повторить шаг 1 из данного тест-кейса
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта, загружена и отображается задача, добавленная на шагах 3-4 данного тест-кейса

Отображение интерфейса приложения при изменении ориентации экрана

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setUsabilityNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. На мобильном устройстве включена функция "Автоповорот экрана"
- 3. В списке задач имеются задачи

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expecte result	^d Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Повернуть телефон на 90 градусов
Input data	
Expecte result	d Ориентация экрана изменена на альбомную, все элементы отображаются на экране, элементы не перекр ывают друг друга, отображаются все ранее добавленные задачи.
Step	3
Action	Повторить шаг 2
Input data	
Expecte result	d Ориентация экрана изменена на портретную, все элементы отображаются на экране, элементы не перекр ывают друг друга, отображаются все ранее добавленные задачи.
Step	4
Action	Повторить шаг 2

Expecte result	Юриентация экрана изменена на альбомную, все элементы отображаются на экране, элементы не перекрывают друг друга, отображаются все ранее добавленные задачи.	
Step	5	
Action	Повторить шаг 2	
Input data		

Input data

Expected Ориентация экрана изменена на портретную, все элементы отображаются на экране, элементы не перекр result ывают друг друга, отображаются все ранее добавленные задачи.

Изменение ориентации экрана в процессе добавления задачи

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. На мобильном устройстве включена функция "Автоповорот экрана"
- 3. Количество задач в списке задач меньше 10

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Тип данных: кириллица Количество символов: 2
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4
Action	Повернуть телефон на 90 градусов
Input data	
Expected result	Ориентация экрана изменена на альбомную, в текстовом поле отображаются введенные данные

Step	5		
Action	Повторить шаги 2-4 данного тест-кейса		
Input data	Input data		
Expected result	В текстовом поле дополнены данные, ориентация экрана изменена на портретную, в текстовом поле от ображаются все введенные данные		
Step	6		
Action	Повторить шаги 2-4 данного тест-кейса		
Input data			
Expected result	В текстовом поле дополнены данные, ориентация экрана изменена на альбомную, в текстовом поле ото бражаются все введенные данные		
Step	7		
Action	Нажать на кнопку добавления		
Input data			
Expected result	Задача добавлена в список		

Поступление входящего звонка в процессе добавления новой задачи

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Количество задач в списке задач меньше 10

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Тип данных: кириллица Количество символов: 10
Expected result	Данные введены в текстовое поле
Step	4
Action	Вызвать входящий звонок на мобильное устройство
Input data	
Expected result	Входящий звонок получен и отображается вверху экрана поверх приложения
Step	5

Action	Нажать на кнопку отклонения звонка
Input data	
Expected result	Звонок отклонен, данные, введенные на шаге 3, отображаются в текстовом поле
Step	6
Action	Нажать на кнопку добавления задачи
Input data	
Expected result	Задача добавлена в список

Блокировка мобильного устройства в процессе редактирования задачи

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

No

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. В списке задач имеются задачи

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Осуществить долгое нажатие по любой выбранной задаче
Input data	
Expected result	Диалоговое окно для редактирования задачи открыто
Step	3
Action	Нажать на текстовое поле для редактирования названия задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	4
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
Input data	Тип данных: кириллица Количество символов: 10
Expected result	Данные введены в текстовое поле

Step	5
Action	Заблокировать экран мобильного устройства
Input data	
Expected result	Экран мобильного устройства заблокирован
Step	6
Action	Разблокировать экран мобильного устройства
Input data	
Expected result	Экран мобильного устройства разблокирован, данные, введенные на шаге 4, отображаются в тексто вом поле
Step	7
Action	Нажать на кнопку подтверждения
Input data	
Expected result	Название задачи обновлено в списке задач

Добавление задачи при низком уровне заряда батареи

PriorityBehaviorTypeLayer↑ HighNot setFunctionalNot setIs FlakyMilestoneAutomationStatusNo-ManualActual

Is Muted

Nο

Pre-conditions

- 1. На мобильном устройстве в качестве основного языка выбран "русский"
- 2. Количество задач в списке задач меньше 10
- 3. Уровень заряда батареи равен 1%

Step	1
Action	Открыть приложение Shopping-list
Input data	
Expected result	Главная страница приложения открыта
Step	2
Action	Нажать на текстовое поле для добавления задачи
Input data	
Expected result	Всплывает экранная клавиатура с раскладкой кириллицы
Step	3
Step Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры
·	
Action	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица
Action Input data	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 10
Action Input data Expected result	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 10 Данные введены в текстовое поле
Action Input data Expected result Step	Ввести данные в текстовое поле с использованием экранной клавиатуры Тип данных: кириллица Количество символов: 10 Данные введены в текстовое поле