

MT-SN-004. Conexión remota a servidor por VPN.

1.0.

Índice

Contenido

Índice	1
Objetivo	1
Alcance.....	1
Requisitos previos.....	1
Desarrollo	2

Objetivo

Proporcionar una guía para la conexión al servidor local.

Alcance

Departamentos:

- Tecnologías de la Información
- Contabilidad y Finanzas

Requisitos previos

- Tener una cuenta institucional registrada en Active Directory
- Tener un equipo Windows registrado en Active Directory
- Tener acceso a Internet con velocidad de al menos 10 Mbps
- Tener una licencia CAL asignada por tecnologías de la información
- Tener usuario de Radmin VPN asignado por tecnologías de la información


Desarrollo

1. Abrir y mantener abierta la aplicación Radmin VPN mientras dure la sesión de trabajo.
Dar clic en el botón de encendido/apagado dentro la interfaz de la aplicación, cuando el indicador cambie a ON y Online el usuario estará conectado a la VPN.
2. Dentro de la lista de usuarios de MRNZ-VPN, ubicar la IP de SRV-MARNEZ




Captura de pantalla 1

3. Escribir en la barra de búsqueda la aplicación de escritorio remoto. Esta aplicación hará una conexión al servidor local donde está alojado el servicio de Contpaq.




Captura de pantalla 2

4. La aplicación se abrirá en la siguiente ventana. En el recuadro equipo, poner la dirección IP ubicada anteriormente: 26.129.142.142. En seguida, dar clic en el botón conectar.




Captura de pantalla 3

5. Se abrirá una nueva ventana, indicando escribir las credenciales en red, dar clic en más opciones para habilitar ingreso de credenciales personales.




Captura de pantalla 4

6. Dar clic en la opción usar otra cuenta y en seguida en el botón aceptar




Captura de pantalla 5

7. Las credenciales personales están configuradas con la siguiente nomenclatura: primer nombre + . + primer apellido, como en la imagen de referencia. La contraseña es la misma con la que inician sesión en sus equipos de cómputo (terminales en red), dar clic en aceptar para iniciar sesión en servidor.




Captura de pantalla 6

8. Antes de iniciar sesión en el servidor local, Windows mostará una alerta referente al certificado de confianza, dar clic en Si.



Captura de pantalla 7

9. De esta manera se logra la conexión remota; para cancelar la conexión se hace click en la tacha de la parte de arriba.



Captura de pantalla 8

Nota importante:

- **Mantener Radmin VPN activo:** Para poder acceder de forma remota, asegúrate de que Radmin VPN esté activo en la computadora del servidor, así como en la tuya.