Tutorial - Instalar jogos .cia no Nintendo 3DS

Primeiramente, deve-se fazer o download do(s) jogo(s) que você queira pela internet, no seu computador (é importante que seja feito o download do jogo na mesma versão do seu console, indicada na versão do sistema das configurações, onde a última letra U equivale à região USA, E para EUR ou J para JPN, caso contrário o jogo não vai abrir ao tentar iniciá-lo). Recomendo o seguinte site: https://www.cia-3ds.com.

Assim que você tiver baixado seu(s) jogo(s) no formato .cia, insira o micro SD no seu computador e transfira o(s) jogo(s) em formato .cia para a pasta denominada "cias", localizada na raíz do cartão SD.

Quando você já tiver transferido tudo, remova com segurança o cartão SD do PC e coloque ele de volta no 3DS, ligue ele e acesse o aplicativo FBI. Assim que entrar no aplicativo, selecione a opção "SD" apertando o botão A, encontre a pasta denominada "cias" onde estão os jogos e entre nela, e logo após, selecione a opção "current directory" e depois "install and delete all cias". Aguarde a operação terminar e clique em OK, depois aperte o botão B 2 vezes e finalmente o botão START.

Você então verá o(s) seu(s) jogo(s) na tela inicial em forma de presentes, desembrulhe eles, e já estarão prontos para serem jogados.

Se por acaso ainda tiver alguma dúvida ou quiser ter a certeza de fazer o procedimento corretamente, veja este vídeo que encontrei na internet: https://youtu.be/4SNSLjaOi4A. Ele explica de forma bem detalhada quase tudo que escrevi nesse tutorial.

Método Alternativo (usando a rede Wi-Fi)

Por questões de mais praticidade ao instalar os jogos, existe um método melhor para transferir os jogos ao 3DS sem conectar o cartão SD no computador, requer que o computador e o 3DS estejam conectados na mesma rede Wi-Fi.

O processo será feito através de um programa para PC chamado FilleZilla, link para download a seguir: https://filezilla-project.org/download.php?type=client. Após efetuar o download, abra o aplicativo e instale-o na sua máquina e execute-o normalmente.


Ao fazer esse processo no PC, vá para o seu 3DS e abra o aplicativo FTP-GMX que já está instalado no seu menu:



O aplicativo irá te informar um código IP e uma porta, dados estes que deverão ser inseridos no programa do seu PC:



Insira os dados da sua tela do 3DS no seu computador, conforme a tela da interface do programa abaixo:



Caso a conexão seja um sucesso, os arquivos do seu 3DS vão aparecer no local indicado na tela do seu PC. Então você poderá simplesmente arrastar o(s) seu(s) jogo(s) para dentro da pasta "cias". Assim que tudo for concluído, feche o FilleZilla e aperte o botão HOME no seu 3DS para voltar à tela inicial.

Agora entre no aplicativo FBI na sua tela inicial, selecione a opção "SD" apertando o botão A, encontre a pasta denominada "cias" onde estão os jogos e entre nela, e logo após, selecione a opção "current directory" e depois "install and delete all cias". Aguarde a operação terminar e clique em OK, depois aperte o botão B 2 vezes e finalmente o botão START.

Você então verá o(s) seu(s) jogo(s) na tela inicial em forma de presentes, desembrulhe eles, e já estarão prontos para serem jogados.


Se por acaso ainda tiver alguma dúvida ou quiser ter a certeza de fazer o procedimento corretamente, veja este vídeo que encontrei na internet: https://youtu.be/96LmfBw6isk. Apenas ignore a parte em que ele cita o Villain3DS, já que esta é uma ferramenta que acabou caindo em desuso e não funciona mais de forma oficial.

Tutorial – Trocar de Cartão SD

Caso deseje em algum momento trocar o cartão SD do seu 3DS por quaisquer motivos, segue aqui um pequeno tutorial que irá lhe ajudar a transferir todos os arquivos do SD antigo para o novo sem perder arquivos essenciais nem jogos.

Primeiramente, copie TODO o conteúdo do seu cartão SD antigo para dentro do seu PC em um lugar seguro, e então baixe este arquivo no seu PC e execute-o como administrador: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.exe.

Dentro da interface do aplicativo, selecione o seu novo cartão SD na primeira caixa de escolhas e na opção "Allocation Unit Size" selecione a opção "32768", e clique em "Start" (erros que dizem que o cartão SD já está em uso são normais neste aplicativo, apenas ejete o seu SD e coloque-o de volta e veja se funcionou. Se mesmo assim não funcionar, formate seu SD através do próprio gerenciador de arquivos e tente novamente pelo aplicativo).



Quando o seu novo cartão SD já estiver formatado através deste aplicativo, simplesmente copie todos os arquivos previamente salvos no seu PC para ele, e então você poderá inseri-lo no seu console e utilizá-lo normalmente.