


同種類(グループ)の武器は1つ以上装備できないようにする

ID	Name	GroupID	Weight	StarValue	Lv0	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	開発(Upgrade) 必須アイテム	必要指数 開発(Lv0)	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4	Lv5	Comment		
EQ_BuffAmpDeviceS	BuffAmpDeviceS	1	30	1	10	11	12	13	14	15	PT_CyberLv01	5	8	12	14	16	20	ミッション中に取得するバフアイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_BuffAmpDeviceM	BuffAmpDeviceM	1	50	3	15	16	17	18	19	20	PT_CyberLv03	7	12	16	20	22	25	ミッション中に取得するバフアイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_BuffAmpDeviceL	BuffAmpDeviceL	1	80	4	20	22	24	26	28	30	PT_CyberLv05	10	15	20	23	27	30	ミッション中に取得するバフアイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_HealAmpDeviceS	HealAmpDeviceS	2	40	2	10	11	12	13	14	15	PT_CyberLv02	5	8	12	14	16	20	ミッション中に取得する回復アイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_HealAmpDeviceM	HealAmpDeviceM	2	55	3	15	16	17	18	19	20	PT_CyberLv04	7	12	16	20	22	25	ミッション中に取得する回復アイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_HealAmpDeviceL	HealAmpDeviceL	2	85	4	20	22	24	26	28	30	PT_CyberLv06	10	15	20	23	27	30	ミッション中に取得する回復アイテムの効果量を増幅する	元の数値にLv%分加える	
EQ_ArmorPlateS	ArmorPlateS	3	50	2	10	11	12	13	14	15	PT_ArmorLv01	5	10	15	20	25	30	装備で最大HPに倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_ArmorPlateM	ArmorPlateM	3	80	4	15	16	17	18	19	20	PT_ArmorLv04	7	12	16	20	22	25	装備で最大HPに倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_ArmorPlateL	ArmorPlateL	3	100	5	20	22	24	26	28	30	PT_ArmorLv06	10	15	20	23	27	30	装備で最大HPに倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_SpeedBrekerS	SpeedBrekerS	4	60	2	5	6	7	8	9	10	PT_EngineLv02	5	8	12	14	16	20	装備で最高速度(SP)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_SpeedBrekerM	SpeedBrekerM	4	85	4	7.5	9	11	12.5	14	15	PT_EngineLv05	7	12	16	20	22	25	装備で最高速度(SP)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_SpeedBrekerL	SpeedBrekerL	4	110	5	10	12	14	16	18	20	PT_EngineLv07	10	15	20	23	27	30	装備で最高速度(SP)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_AcceleratorS	AcceleratorS	5	60	2	5	6	7	8	9	10	PT_EngineLv03	5	8	12	14	16	20	装備で加速度(AC)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_AcceleratorM	AcceleratorM	5	85	4	7.5	9	11	12.5	14	15	PT_EngineLv06	7	12	16	20	22	25	装備で加速度(AC)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_AcceleratorL	AcceleratorL	5	110	5	10	12	14	16	18	20	PT_EngineLv08	10	15	20	23	27	30	装備で加速度(AC)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_Defender	Defender	6	80	6	1	2	3	4	5	6	PT_ArmorLv02	20	30	40	50	60	75	装備でDFに加算する	元の数値にLv分加算する	
EQ_Defender-X	Defender-X	6	150	8	3	5	7	10	12	15	PT_ArmorLv08	20	30	40	50	60	75	装備でDFに加算する	元の数値にLv分加算する	
EQ_Vector-ShiftS	Vector-ShiftS	7	60	2	5	6	7	8	9	10	PT_EngineLv01	5	10	15	20	25	30	装備で旋回性能(TN)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_Vector-ShiftM	Vector-ShiftM	7	85	4	7.5	9	11	12.5	14	15	PT_EngineLv04	7	12	16	20	22	25	装備で旋回性能(TN)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_Vector-ShiftL	Vector-ShiftL	7	110	5	10	12	14	16	18	20	PT_EngineLv07	10	15	20	23	27	30	装備で旋回性能(TN)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_MassReducer	MassReducer	8	30	3	50	60	70	80	90	100	PT_CyberLv04	15	22	26	30	35	40	装備でCPIに加算する	元の数値にLv分加算する	
EQ_MassReducer-R	MassReducer-R	8	50	3	100	120	140	160	180	200	PT_CyberLv08	20	25	30	35	40	50	装備でCPIに加算する	元の数値にLv分加算する	
EQ_PickerRange	PickerRange	9	40	3	10	20	30	40	50	75	PT_ArmorLv03	15	18	21	24	27	30	装備でアイテム回収範囲(CR)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_PickerRange-L	PickerRange-L	9	80	5	20	40	60	80	100	120	PT_ArmorLv07	20	22	25	28	32	40	装備でアイテム回収範囲(CR)に倍率を掛ける	元の数値にLv%分加える	
EQ_OverPower	OverPower	10	150	3	10	12	14	16	18	20	PT_CyberLv04	15	20	25	30	35	40	装備で武器DmgIに倍率を掛ける	元の数値にLv分加算する	
EQ_FireBooster	FireBooster	10	180	8	20	24	28	32	36	40	PT_CyberLv09	20	30	40	50	60	70	装備で武器DmgIに倍率を掛ける	元の数値にLv分加算する	
EQ_CoolingSystem	CoolingSystem	11	100	7	10	11	12	13	14	15	PT_CyberLv07	20	24	28	32	36	40	装備で搭載した武器にCoolTimeに倍率分引く	元の数値に(100-Lv%)分、倍率かける	
EQ_ThermalPurger	ThermalPurger	11	150	9	15	18	21	24	27	30	PT_CyberLv10	15	25	30	40	50	60	装備で搭載した武器にCoolTimeに倍率分引く	元の数値に(100-Lv%)分、倍率かける	
EQ_Hazard-Filter	Hazard-Filter	12	160	4	30	35	40	43	47	50	PT_CyberLv05	10	20	30	40	50	60	装備で天候によるデバフに対して効果を倍率分引く	元の数値に(100-Lv%)分、倍率かける	
EQ_Hazard-Gate	Hazard-Gate	12	220	8	50	60	70	80	90	100	PT_CyberLv08	15	25	40	50	60	80	装備で天候によるデバフに対して効果を倍率分引く	元の数値に(100-Lv%)分、倍率かける。Lv5でとなりデバフを完全遮断となる	
EQ_BounsCredit	BounsCredit	13	30	2	10	12	14	16	18	20	PT_ArmorLv02	10	20	30	40	50	60	装備でリザルト時に獲得した合計クレジットに倍率を掛ける	元の数値にLv分加算する	
EQ_CreditHeaven	CreditHeaven	13	60	5	20	25	30	35	40	50	PT_CyberLv06	20	30	40	50	60	75	装備でリザルト時に獲得した合計クレジットに倍率を掛ける	元の数値にLv分加算する	
EQ_LuckyParts	LuckyPartsS	14	100	3	10						PT_CyberLv02	30						装備でリザルト時に獲得した各パーツに倍率分を掛ける	元の数値にLv分加算する(小数点切り捨て)。レベルアップの概念は無し	
EQ_LuckyPartsM	LuckyPartsM	14	120	5	30						PT_CyberLv05	30						装備でリザルト時に獲得した各パーツに倍率分を掛ける	元の数値にLv分加算する(小数点切り捨て)。レベルアップの概念は無し	
EQ_LuckyPartsLS	LuckyPartsLS	14	140	7	50						PT_CyberLv07	30						装備でリザルト時に獲得した各パーツに倍率分を掛ける	元の数値にLv分加算する(小数点切り捨て)。レベルアップの概念は無し	
EQ_LuckyPartsLL	LuckyPartsLL	14	160	10	100						PT_CyberLv10	30						装備でリザルト時に獲得した各パーツに倍率分を掛ける	元の数値にLv分加算する(小数点切り捨て)。レベルアップの概念は無し	
同種類(グループ)のパーツは1つ以上装備できないようにする																				



赤...自機から+Y方向に扇状に広がっていく
グラフィック的には半透明のわっかが広がっていく
貫通式なので敵と接触しても

予想パラメータ


aim Fixed
count
wide
lifetime
spd
dmg
Prefab
Color

必ず1本なので省略可
Y(+)へ進んでいくにつれて広がっていく範囲
輪が生存している限り広がっていく。寿命が来たら消す
一瞬で前方に発射するつもりなのでかなり高い数値を入れる
ダメージ
他機能と同じ
他機能と同じ

赤... 自機から+Y方向に直進して拡がっていく
 範囲内に居る対象物にスリップダメージを与え続ける
 スリップダメージはn/1s
 nが5であれば5/1s で1秒に5回ダメージを与える
 他武器と違いWaitTimeではなく、InjectionTime, CoolTimeの2つで1Loopとする

予想パラメータ		
aim	Fixed	Horming
count		Fixedでang方向に、Hormingは直近の敵を自動的にトレースする。消滅したら次に最寄りの敵に照準を当てる
wide		必ず1本なので省略可
spd		幅でグラフィック的にも当たり判定も広げる。Upgradeで広げる予定
dmg		一瞬で前方に発射するつもりなのでかなり高い数値を入れる
SlipCount		ダメージ。1スリップ当たりのダメージとする
InjectionTime		1秒間のスリップカウント
CoolTime		グラフィック、当たり判定を表示している時間。
Prefab		InjectionTime後即クールタイムが走る
Color		他機能と同じ
		他機能と同じ

Waitノードが不要な代わりにInjectionTime + CoolTimeを合計値としてStartノードへ返す



赤...自機から円形に拡がっていく攻撃手段。LifeTime分拡がっていく
貫通が標準
Count!によって数フレームずらして円形を連射する形にする

予想/パラメータ

aim

count

lifetime


spd

dmg

Prefab

Color

自機から円を均一に発射するので角度は関係なくなる
数フレームずらして円形を連射する形にする。(デフォルト10 MasterManagerで管理)
輪が生存している限り拡がっていく。寿命が来たら消す
他機能と同じ
他機能と同じ
他機能と同じ
他機能と同じ



赤...自機の外周を時計回りにブレード(青台形)が周回する。
spdによって一周(360)を回るのにどの位かかるかを定める
例えばspd360なら1秒に1周

貫通が基本

予想パラメータ

aim	自機から円を均一に発射するので角度は関係なくなる
count	画面上部に1,2,3枚の場合の配置予定図を記載。等間隔に置くイメージ。レベルアップによる小数点は切り捨て。2.012とかで初めて2枚出現とする
lifetime	輪が生存している限り広がっていく。寿命が来たら消す
spd	各オブジェクトが1秒間に自機周辺を1周する速度。360で1秒で1周
dmg	他機能と同じ
Prefab	他機能と同じ
Color	他機能と同じ