
盒子模型

盒子模型简介

所有HTML元素可以看作盒子,在CSS中,"box model"这一术语是用来设计和布局时使用。

CSS盒模型本质上是一个盒子,封装周围的HTML元素,它包括: 边距(margin),边框(border),填充(padding),和实际内容(content)

下面的图片说明了盒子模型(Box Model):



不同部分的说明:

- 1. Margin(外边距) 清除边框外的区域,外边距是透明的。
- 2. Border(边框) 围绕在内边距和内容外的边框。
- 3. Padding(内边距) 清除内容周围的区域,内边距是透明的。
- 4. Content(内容) 盒子的内容,显示文本和图像。

如果把盒子模型看作是一个生活中的快递,那么内容部分等同于你买的实物,内边距等同于快递盒子中的泡沫,边框等同于快递盒子,外边距等同于两个快递盒子之间的距离。

标准盒子模型

盒子模型分为内容区域、内边距、边框、外边距

内容区域

Content内容区域包含宽度(width)和高度(height)两个属性。

块级元素默认宽度为100%,行内元素默认宽度是由内容撑开,不管块级元素还是行内元素,默认高度都是由 内容撑开。

内边距

CSS padding(填充)定义元素边框与元素内容之间的空间,即上下左右的内边距

```
div{
    padding-top:25px;
    padding-bottom:25px;
    padding-right:50px;
    padding-left:50px;
}
```

为了缩短代码,它可以在一个属性中指定的所有填充属性。这就是所谓的简写属性。所有的填充属性的简写属性是:padding:25px 50px 75px 100px;

上填充为25px 右填充为50px 下填充为75px 左填充为100px

注意: padding会撑大容器

边框

CSS边框属性允许你指定一个元素边框的样式和颜色。

```
div{
   border: 1px solid #f1f1f1;
}
```

solid: 定义实线边框

外边距

CSS margin(外边距)属性定义元素周围的空间。它可以指定不同的侧面不同的边距:

```
div{
    margin-top:100px;
    margin-bottom:100px;
    margin-right:50px;
    margin-left:50px;
}
```

为了缩短代码,有可能使用一个属性中margin指定的所有边距属性。这就是所谓的简写属性。margin: 25px 50px 75px 100px;

上边距为25px 右边距为50px 下边距为75px

左边距为100px

取值:

- 1. Auto
- 2. 定义一个固定的margin
- 3. 定义一个使用百分比的边距

弹性盒子模型

弹性盒子是 CSS3 的一种新的布局模式。

CSS3 弹性盒是一种当页面需要适应不同的屏幕大小以及设备类型时确保元素拥有恰当的行为的布局方式。

引入弹性盒布局模型的目的是提供一种更加有效的方式来对一个容器中的子元素进行排列、对齐和分配空白空间。

父元素上的属性

display属性

display:flex;开启弹性盒,属性设置后子元素默认水平排列

flex-direction属性

flex-direction 属性指定了弹性子元素在父容器中的位置。

取值:

1. row: 横向从左到右排列(左对齐), 默认的排列方式。

2. column: 纵向排列。

justify-content 属性

内容对齐(justify-content)属性应用在弹性容器上,把弹性项沿着弹性容器的主轴线

常用的值就是: center

align-items 属性

align-items 设置或检索弹性盒子元素在侧轴(纵轴)方向上的对齐方式。

常用的值就是: center

子元素上的属性

Flex

根据弹性盒子元素所设置的扩展因子作为比率来分配剩余空间(权重)