Lydmaskin - Opptaker

Skrevet av: Oversatt fra Code Club UK (//codeclub.org.uk)

Oversatt av: Lars-Erik Wollan

Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål



Sjekkliste


- Lag to nye lister (for alle figurer). Kall en av dem instrument og den andre timing.
- Lag en ny variabel (for alle figurer) som heter opptak
- For hvert av instrumentene (tromme, piano, lyder etc.), må du legge til følgende i når jeg mottar klossen.

```
hvis <(opptak) = [1]>
  legg (tid) til [timing v]
  legg (katt) til [instrument v]
slutt
```

Endre ordet katt i legg katt til instrument slik at det stemmer med navnet til meldingen som brukes for å spille denne lyden.

```
når jeg mottar [drum v]
trommeslag (48 v) som varer (0.2) takter
hvis <(opptak) = [1]>
    legg (tid) til [timing v]
    legg (katt) til [instrument v]
slutt
sett størrelse til (110) %
vent (0.1) sekunder
sett størrelse til (100) %
```

Tegn en ny figur og gi den en rød sirkeldrakt. Gi denne figuren navnet 0pptak.




Lag et skript som setter opptak til 1 og sletter alle instrument og timing når man trykker på det.

Test prosjektet

Trykk på opptaksknappen. Hva skjer når du spiller på instrumentene?

Sjekkliste

Lag en ny figur og lag en drakt som ser ut som en grønn pil. Kall denne Spill av .



- Lag en ny variabel som du kaller index.
- Nå må vi få avspillingen til å gjøre noe. Legg dette skriptet til Spill av .

```
når denne figuren klikkes
sett [recording v] til [0]
sett [index v] til [1]
nullstill klokka
for alltid
  hvis <(element (index) av [timing v]) < (timer)>
        send melding (element (index) av [instrument v])
        endre [index v] med (1)
        hvis <(index) > (lengden av [timing v])>
            stopp [dette skriptet] :: control
        slutt
        slutt
slutt
```

Test prosjektet

- Trykk på den grønne play knappen. Hva skjer?
- Trykk på den røde knappen og spill på noen intrumenter. Etter at du er ferdig, trykk på den grønne play knappen igjen. Hva skjer?

•	Spill på flere instrumenter uten å trykke på record. Trykk så på den grønne play knappen igjen. Hva skjer?