

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 19/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNx-SRV-INS	Installation d'un Serveur Ubuntu en Ligne de Commande (CLI)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Prérequis	1
3. Procédure d'Installation.....	2
3.1. Démarrage et Lancement de l'Installateur	2
3.2. Configuration Initiale (Langue, Clavier, Réseau)	2
3.3. Configuration du Stockage.....	3
3.4. Création du Profil Utilisateur	4
3.5. Configuration des Services Additionnels	4
3.6. Finalisation de l'installation	4
4. Premiers Pas Post-Installation.....	4
4.1. Redémarrage et Connexion.....	4
4.2. Mise à Jour du Système.....	5
4.3. (Optionnel) Installation des Outils pour VMWare	5

1. Introduction

Ce document a pour objectif de détailler, étape par étape, la procédure d'installation et de configuration initiale d'un serveur Ubuntu sans interface graphique (en mode CLI - Command Line Interface). L'approche en ligne de commande est privilégiée pour les serveurs afin d'optimiser les ressources et la sécurité. Cette procédure est destinée aux administrateurs système, aux étudiants et aux techniciens souhaitant déployer une machine virtuelle ou physique sous Ubuntu Server.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- **Fichier ISO** : L'image disque (.iso) d'Ubuntu Server, [téléchargeable ici](#).
- **Plateforme d'Installation** : Une machine physique ou un environnement de virtualisation (VMware, VirtualBox, Hyper-V, etc.) prêt à accueillir la nouvelle installation.

Installation d'un Serveur Ubuntu en Ligne de Commande (CLI)

- **Connectivité** : Un accès à Internet est requis pour le téléchargement des paquets et les mises à jour.

3. Procédure d'Installation


3.1. Démarrage et Lancement de l'Installateur

1. Montez le fichier ISO d'Ubuntu Server sur votre machine virtuelle ou créez une clé USB bootable pour une machine physique.
2. Démarrez la machine sur le média d'installation.
3. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option « Try or Install Ubuntu Server » et validez avec la touche « Entrée ».



3.2. Configuration Initiale (Langue, Clavier, Réseau)

1. Suivez les instructions pour choisir la langue de l'installateur, la disposition de votre clavier et votre région.
2. Choisissez le type d'installation de base. Il est recommandé de sélectionner « Ubuntu Server » (version par défaut) plutôt que la version minimisée pour une expérience plus complète.



3. Configurez l'interface réseau. Vous pouvez utiliser le DHCP pour une attribution automatique d'adresse IP ou définir une configuration statique (adresse IP, masque, passerelle, DNS) selon les besoins de votre infrastructure.

Installation d'un Serveur Ubuntu en Ligne de Commande (CLI)

4. L'installateur vous demande si vous devez utiliser un proxy pour vous connecter à Internet.
 - Si votre réseau **ne nécessite pas de proxy**, laissez le champ vide et appuyez sur « Entrée » pour continuer
 - Si votre réseau **exige un proxy**, entrez son adresse en respectant le format indiqué.
5. Choisissez le serveur de téléchargement (miroir) pour les paquets Ubuntu. L'adresse proposée par défaut est presque toujours le meilleur choix pour une vitesse de téléchargement optimale. Laissez la valeur par défaut et continuez, sauf si vous avez une raison spécifique d'utiliser un autre miroir.

3.3. Configuration du Stockage

1. Pour une installation standard, choisissez « Utiliser un disque entier ». Cette option formatera l'intégralité du disque sélectionné.

Configuration de stockage guidée

Configure a guided storage layout, or create a custom one:

(X) Utiliser un disque entier

2. Sélectionnez le disque dur sur lequel installer le système.

[/dev/sda local disk 20.000G ▼]

3. Il est conseillé de cocher la case « Set up this disk as an LVM group ». LVM (Logical Volume Management) offre plus de flexibilité pour gérer l'espace de stockage à l'avenir.
4. Un écran récapitulatif du partitionnement s'affiche. Vérifiez la configuration, sélectionnez « Terminé », puis appuyez sur « Continuer » pour confirmer et écrire les changements sur le disque.

Configuration du stockage

SOMMAIRE DU SYSTÈME DE FICHIERS

POINT DE MONTAGE	TAILLE	TYPE	TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE
[/	10.000G	new ext4	nouveau LVM logical volume ▶]
[/boot	1.771G	new ext4	nouveau partition de disque local ▶]

DISQUES DISPONIBLES

PÉRIPHÉRIQUE	TYPE	TAILLE
[ubuntu-vg (nouveau)	LVM volume group	18.222G ▶]
espace libre		8.222G ▶]
[Create software RAID (md) ▶]		
[Create volume group (LVM) ▶]		


PÉRIPHÉRIQUES UTILISÉS

PÉRIPHÉRIQUE	TYPE	TAILLE
[ubuntu-vg (nouveau)	LVM volume group	18.222G ▶]
ubuntu-lv	nouveau, to be formatted as ext4, mounted at /	10.000G ▶]
[/dev/sda	disque local	20.000G ▶]
partition 1	nouveau, BIOS grub spacer	1.000M ▶]
partition 2	nouveau, to be formatted as ext4, mounted at /boot	1.771G ▶]
partition 3	nouveau, PV of LVM volume group ubuntu-vg	18.225G ▶]

Installation d'un Serveur Ubuntu en Ligne de Commande (CLI)


3.4. Création du Profil Utilisateur

1. Remplissez les champs pour configurer votre premier utilisateur. Cet utilisateur disposera des droits « sudo » (super-utilisateur).
2. Donnez un nom d'hôte à la machine.



3.5. Configuration des Services Additionnels

1. Sur l'écran de configuration SSH, cochez la case « Installer le serveur OpenSSH ». L'installation d'OpenSSH est une étape cruciale qui vous permettra de vous connecter et de gérer votre serveur à distance de manière sécurisée.



2. L'installateur vous propose ensuite une liste de services populaires (comme Docker, Nextcloud, etc.). Pour une installation standard, il est conseillé de **ne rien sélectionner** et de continuer en appuyant sur « Entrée ». Il est plus propre d'installer ces logiciels manuellement une fois le système de base mis à jour.

3.6. Finalisation de l'Installation

L'installateur procédera à la copie des fichiers et à l'installation des paquets système. Cette étape peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminée, l'option « Redémarrer maintenant » apparaîtra.

4. Premiers Pas Post-Installation

4.1. Redémarrage et Connexion

Installation d'un Serveur Ubuntu en Ligne de Commande (CLI)

1. Sélectionnez « Redémarrer maintenant » et retirez le média d'installation (ISO ou clé USB) lorsque vous y êtes invité.
2. Une fois le système redémarré, connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créés précédemment.

```
Ubuntu 24.04.3 LTS ubu-srv tty1
ubu-srv login: nathan
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-78-generic x86_64)
```

4.2. Mise à Jour du Système

Il est primordial de mettre à jour votre système immédiatement après l'installation pour appliquer les derniers correctifs de sécurité.

1. Exécutez la commande suivante : `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

```
nathan@ubu-srv:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for nathan: _
```

4.3. (Optionnel) Installation des Outils pour VMWare

Si votre machine virtuelle est hébergée sur un environnement VMware, l'installation est fortement recommandée pour améliorer les performances et l'intégration entre l'hôte et la VM.

1. Exécutez la commande suivante : `sudo apt install open-vm-tools`

```
nathan@ubu-srv:~$ sudo apt install open-vm-tools
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
open-vm-tools est déjà la version la plus récente (2:12.4.5-1~ubuntu0.24.04.2).
open-vm-tools passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Votre serveur Ubuntu est maintenant installé, mis à jour et prêt à être utilisé. Vous pouvez désormais procéder à l'installation des applications spécifiques à votre projet.