Manual de Usuario Operativo

Sistema RPA de Generación y Distribución de Planillas

Versión: 1.0
Proyecto UMG

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario operativo en la ejecución, verificación y mantenimiento básico del robot asistente de automatización (**Generador_Planillas_RPA**). Esta solución permite procesar los archivos de planillas por brigada y realizar el envío automatizado a través de Microsoft Outlook sin intervención manual en la composición de los mensajes.

2. REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

Antes de iniciar la ejecución del robot, verifique que la estación de trabajo cumpla con los siguientes elementos obligatorios:

Componente	Requisito / Configuración Esperada
UiPath Studio / Assistant	Instalado y con acceso al proyecto `Generador_Planillas_RPA`.
Microsoft Outlook	Aplicación clásica de escritorio configurada con el perfil de correo predeterminado (ej. `planillasbrigua@outlook.com`). Debe mantenerse abierta durante la ejecución.
Origen de Datos	Archivos Excel o conexión a base de datos de planillas disponibles y actualizados para el período correspondiente.

> **Importante - Sesión de Correo:**
> No cierre la aplicación Microsoft Outlook mientras el robot se encuentre en estado de ejecución para evitar interrupciones en la transmisión de los correos adjuntos.

3. INSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN PASO A PASO

1. **Preparación del Entorno**
   Abra la aplicación Microsoft Outlook clásica y asegúrese de contar con conexión a red estable.

2. **Apertura del Proyecto**
   Inicie UiPath Studio, cargue el proyecto `Generador_Planillas_RPA` y abra el flujo principal `Main.xaml`.

3. **Ejecución del Bot**
   Haga clic en la pestaña **Diseño** o **Depurar** en el menú superior y seleccione el botón **Depurar archivo** o presione la tecla F5.

4. **Monitoreo del Proceso**
   Revise el panel inferior de **Salida (Output)** para confirmar la lectura de datos, filtrado por sede (Salamá, Rabinal, etc.) y despacho de correos.

1. **Finalización del Ciclo**
   El proceso habrá finalizado cuando el botón de ejecución vuelva a estar activo y no figuren mensajes de error en la consola.

4. MAPEO DE DESTINATARIOS POR SEDE (MATRIZ SWITCH)

El robot clasifica y direcciona automáticamente los reportes adjuntos según la siguiente tabla de enrutamiento configurada en el sistema:

Sede / Brigada	Correo Electrónico Destino	Estado de Validación
SALAMA	`obrayan16n@gmail.com`	Confirmado / Operativo
RABINAL	`brirabinal@gmail.com`	Confirmado / Operativo

5. SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS COMUNES

- **Los correos llegan a la carpeta de Spam:** En la cuenta receptora, abra el correo, seleccione *"Informar que no es spam"* y añada el remitente a sus contactos de confianza.
- **Advertencia visual en contenedor de Outlook:** Si el contenedor muestra un ícono de advertencia pero la cuenta predeterminada está activa y las pruebas enviaron correo, se trata de un refresco visual de UiPath y puede ignorarse.