ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Архитектура компьютера

Газизянов Владислав Альбертович

Содержание

1	1 Цель работы									
2 Задание										
3	Теоретическое введение 3.1 Основные принципы работы компьютера	9								
4	Выводы	13								

Список иллюстраций

3.1	Название рисунка														1	2	

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение процесса создания и обработки программ на языке ассемблера NASM. Это включает в себя следующие задачи:

- 1.Изучение основ языка ассемблера NASM.
- 2. Разработка программы на языке ассемблера NASM.
- 3.Отладка и тестирование разработанной программы.
- 4. Анализ результатов работы программы.

2 Задание

Овладение процессом компиляции и сборки программ, созданных на языке ассемблера NASM.

3 Теоретическое введение

3.1 Основные принципы работы компьютера

Основными функциональными элементами любой электронно-вычислительной машины

(ЭВМ) являются центральный процессор, память и периферийные устройства. Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подклю- чены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде элек- тропроводящих дорожек на материнской (системной) плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора (ЦП) входят следующие устройства:

арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметиче- ские действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти;

устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера;

регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объёма, входящая в со- став процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры.

Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство

команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, пре- образование (арифметические или логические операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры х86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита.

В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ):

• RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI — 64-битные • EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные • AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные • AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL — 8-битные (половинки 16-битных регистров). Например, AH (high AX) — старшие 8 бит регистра AX, AL (low AX) — младшие 8 бит регистра AX.

такие команды (mov – команда пересылки данных на языке ассемблера):

mov ax, 1 mov eax, 1

Обе команды поместят в регистр АХ число 1. Разница будет заключаться только в том

Таким образом можно отметить, что вы можете написать в своей программе, например,

вторая команда обнулит старшие разряды регистра EAX, то есть после выполнения второй команды в регистре EAX будет число 1. А первая команда оставит в старших разрядах регистра EAX старые данные. И если там были данные, отличные от нуля, то после выполнения первой команды в регистре EAX будет какое-то число, но не 1. А вот в регистре AX будет число 1.

Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее

устройство, которое на- прямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных.

В состав ЭВМ также входят периферийные устройства, которые можно разделить на:

- устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хране- ния больших объёмов данных (жёсткие диски, твердотельные накопители, магнитные ленты);
- устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой.

В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы. Программа состоит из машинных команд, которые указыва- ют, какие операции и над какими данными (или операндами), в какой последовательности необходимо выполнить.

Набор машинных команд определяется устройством конкретного процессора. Коды ко- манд представляют собой многоразрядные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хра- нится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции.

При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последователь- ность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. В самом общем виде он заключается в следующем:

1. формирование адреса в памяти очередной команды; 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация; 3. выполнение команды; 4. переход к

следующей команде.

Данный алгоритм позволяет выполнить хранящуюся в ОЗУ программу. Кроме того, в зависимости от команды при её выполнении могут проходить не все этапы.

3.2 Ассемблер и язык ассемблера

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинно-ориентированный

язык низкого уровня. Можно считать, что он больше любых других языков приближен к архитектуре ЭВМ и её аппаратным возможностям, что позволяет получить к ним более полный доступ, нежели в языках высокого уровня, таких как С/С++, Perl, Python и пр. Заметим, что получить полный доступ к ресурсам компьютера в современных архитектурах нельзя, самым низким уровнем работы прикладной программы является обращение напрямую к ядру операционной системы. Именно на этом уровне и работают программы, написанные на ассемблере. Но в отличие от языков высокого уровня ассемблерная программа содержит только тот код, который ввёл программист. Таким образом язык ассемблера — это язык, с помощью которого понятным для человека образом пишутся команды для процессора.

Следует отметить, что процессор понимает не команды ассемблера, а последовательности из нулей и единиц — машинные коды. До появления языков ассемблера программистам приходилось писать программы, используя только лишь машинные коды, которые были крайне сложны для запоминания, так как представляли собой числа, записанные в двоичной или шестнадцатеричной системе счисления. Преобразование или трансляция команд с языка ассемблера в исполняемый машинный код осуществляется специальной программой транслятором — Ассемблер.

Программы, написанные на языке ассемблера, не уступают в качестве и скорости програм- мам, написанным на машинном языке, так как транслятор просто пе-

реводит мнемонические обозначения команд в последовательности бит (нулей и единиц).

Используемые мнемоники обычно одинаковы для всех процессоров одной архитектуры или семейства архитектур (среди широко известных — мнемоники процессоров и контрол- леров х86, ARM, SPARC, PowerPC, M68k). Таким образом для каждой архитектуры существует свой ассемблер и, соответственно, свой язык ассемблера.

Наиболее распространёнными ассемблерами для архитектуры х86 являются:

- для DOS/Windows: Borland Turbo Assembler (TASM), Microsoft Macro Assembler (MASM) и Watcom assembler (WASM);
- для GNU/Linux: gas (GNU Assembler), использующий AT&T-синтаксис, в отличие от большинства других популярных ассемблеров, которые используют Intel-синтаксис.

Более подробно о языке ассемблера см., например, в [10].

В нашем курсе будет использоваться ассемблер NASM (Netwide Assembler) [7; 12; 14].

NASM — это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.

Типичный формат записи команд NASM имеет вид:

[метка:] мнемокод [операнд {, операнд}] [; комментарий]

Здесь мнемокод - непосредственно мнемоника инструкции процессору, которая являетс

обязательной частью команды. Операндами могут быть числа, данные, адреса регистров или адреса оперативной памяти. Метка — это идентификатор, с которым ассемблер ассоциирует некоторое число, чаще всего адрес в памяти. Т.о. метка перед командой связана с адресом данной команды.

Допустимыми символами в метках являются буквы, цифры, а также следующие символы:

, \$, #, @,~,. и ?.

Начинаться метка или идентификатор могут с буквы, ., _ и ?. Перед идентификаторам

которые пишутся как зарезервированные слова, нужно писать \$, чтобы компилятор тракто- вал его верно (так называемое экранирование). Максимальная длина идентификатора 4095 символов.

Программа на языке ассемблера также может содержать директивы — инструкции, не пе- реводящиеся непосредственно в машинные команды, а управляющие работой транслятора. Например, директивы используются для определения данных (констант и переменных) и обычно пишутся большими буквами.

3.3 Процесс создания и обработки программы на языке ассемблера

В процессе создания ассемблерной программы можно выделить четыре шага:

• Набор текста программы в текстовом редакторе и сохранение её в отдельном файле.

Каждый файл имеет свой тип (или расширение), который определяет назначение файла. Файлы с исходным текстом программ на языке ассемблера имеют тип asm. • Трансляция — преобразование с помощью транслятора, например nasm, текста про- граммы в машинный код, называемый объектным. На данном этапе также может быть получен листинг программы, содержащий кроме текста программы различную допол- нительную информацию, созданную транслятором. Тип объектного файла — о, файла листинга — lst.

- Компоновка или линковка этап обработки объектного кода компоновщиком (ld), который принимает на вход объектные файлы и собирает по ним исполняемый файл. Исполняемый файл обычно не имеет расширения. Кроме того, можно получить файл карты загрузки программы в ОЗУ, имеющий расширение тар.
- Запуск программы. Конечной целью является работоспособный исполняемый

файл. Ошибки на предыдущих этапах могут привести к некорректной работе программы, поэтому может присутствовать этап отладки программы при помощи специальной программы — отладчика. При нахождении ошибки необходимо провести коррекцию программы, начиная с первого шага.

Из-за специфики программирования, а также по традиции для создания программ на язы- ке ассемблера обычно пользуются утилитами командной строки (хотя поддержка ассемблера есть в некоторых универсальных интегрированных средах).

Выполнение лабораторной работы




Рис. 3.1: Название рисунка

4 Выводы

Были изучены основы языка ассемблера NASM, включая его синтаксис, структуру программы и основные команды. Была разработана программа на языке ассемблера NASM, проведена ее отладка и тестирование.