# ng5-material-initial Angular Materialを利用するためのAngular5用初期セットプロジェクト

### license MIT

ng5-material-initial はAngular5でAngular Meterialを利用したいと考えているプログラマのための簡単初期設定プロジェクトです。

### ビデオ解説

<準備中 https://youtu.be/>

### 全ソース

https://github.com/Ohtsu/ng5-material-initial

### 概要

まず、以下の Agular Material サイトのGetting started ページを参照してください。

https://material.angular.io/guide/getting-started

本プロジェクトは、このページで解説されている手順に基づいています。

以下の Step 番号はこのページの Step 番号に対応しています。ただし、step 3については、含まれていません。これは必要とされる Agular Material のモジュールによって変化するからです。

### インストール設定されたライブラリおよび設定

- @angular/material (Step 1)
- @angular/cdk (Step1)
- @angular/animations ('src/app/app.module.ts' ファイルの修正を含む) (Step2)
- デフォルト・テーマ(indigo.pink.css)のstyles.cssファイルへの追加 (step4)
- hammerjs ('src/main.ts'ファイルの変更を含む) (step5)
- 公式のMaterial Design Iconsの追加 ('index.html'ファイルの変更) (Step6)

もちろん、インストールするライブラリなどについては以下のような *Package.json* ファイルの内容を変更 することによって構成を変えることができます。

```
"dependencies": {
  "@angular/animations": "^5.0.1",
  "@angular/cdk": "^5.0.0-rc0",
  "@angular/common": "^5.0.0",
  "@angular/compiler": "^5.0.0",
  "@angular/core": "^5.0.0",
```

```
"@angular/forms": "^5.0.0",
  "@angular/http": "^5.0.0",
  "@angular/material": "^5.0.0-rc0",
  "@angular/platform-browser": "^5.0.0",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "^5.0.0",
  "@angular/router": "^5.0.0",
  "core-js": "^2.4.1",
  "gulp": "^3.9.1",
  "hammerjs": "^2.0.8",
  "rxjs": "^5.5.2",
 "zone.js": "^0.8.14"
"devDependencies": {
 "@angular/cli": "1.5.0",
  "@angular/compiler-cli": "^5.0.0",
 "@angular/language-service": "^5.0.0",
 "@types/jasmine": "~2.5.53",
  "@types/jasminewd2": "~2.0.2",
  "@types/node": "~6.0.60",
  "codelyzer": "~3.2.0",
  "jasmine-core": "~2.6.2",
  "jasmine-spec-reporter": "~4.1.0",
 "karma": "~1.7.0",
 "karma-chrome-launcher": "~2.1.1",
 "karma-cli": "~1.0.1",
  "karma-coverage-istanbul-reporter": "^1.2.1",
  "karma-jasmine": "~1.1.0",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2",
  "protractor": "~5.1.2",
 "ts-node": "~3.2.0",
 "tslint": "~5.7.0",
 "typescript": "~2.4.2"
```

### 必要環境

- Git
- Node.is
- TypeScript2
- Angular5
- Angular/cli

### インストール方法

このプログラムをインストールするには:

まずインストール用のディレクトリを作成し、その中に入ります。

```
$ mkdir mydir
$ cd mydir
```

• 以下のように Git によりクローンを作成します。

\$ git clone https://github.com/Ohtsu/ng5-material-initial.git

- ng5-material-initial ディレクトリに入り、"npm install"を実行します。
- \$ cd ng5-material-initial
  \$ npm install

### プログラムのチェック

インストールが終了しましたら、この段階でプログラムの稼働をチェックします。以下のようにローカルサーバを起動し、ブラウザから http://localhost:4200 にアクセスし、Angularの初期画面が表示されるかをチェックします。

\$ ng serve

• 初期画面



# Welcome to app!



### Here are some links to help you start:

- Tour of Heroes
- CLI Documentation
- Angular blog

### ローカルサーバの停止

ローカルサーバを停止するには、コマンドラインから Ctrl+C と打ち、メッセージが出てきましたら、y+Return で停止します。

## バージョン

• ng5-material-initial: 0.1

• Angular5:5.0.0

@angular/cdk: 5.0.0-rc0 @angular/material: 5.0.0-rc0,

hammerjs: 2.0.8@angular/cli: 1.5.0

## 参考文献

 "Agular Material Getting started", https://material.angular.io/guide/getting-started

# 変更履歴

• 2017.11.15 version 0.1.1 アップロード

# 著作権

copyright 2017 by Shuichi Ohtsu (DigiPub Japan)

# ライセンス

MIT © Shuichi Ohtsu