Validation des compétences Back-end Site web « Transat Jacques Vabre »

1. Objectifs


Réaliser un site web qui présentera les classements finaux de la transat Jacques Vabre 2007. Le site web sera réalisé en PHP à l'aide de VScode.

Il sera hébergé sur le WampServer de votre poste, dans un alias « transat ».



La base de données « transat »

- Fichier Transat2007.sql (données + création d'un utilisateur MySQL pour les accès depuis PHP)
- Utilisateur MySQL = jacques
- Mot de passe = vabre
- Droit sur la BDD = SELECT INSERT UPDATE DELETE



2. Environnement de développement

Création de l'alias « transat » dans Wampserver Création du projet VScode Configuration pour le débogage PHP dans VScode (point d'arrêt)

3. Création d'un template graphique

Toutes les pages du site font appel au template Chaque page du site comporte un article (=balise HTML). Chaque page possède un <title> différent (affichage dans l'onglet du navigateur)

4. Les pages d'affichage des classements

L'affichage des classements se fera sur 3 pages PHP

liste-classes.php

Le menu principal « Classements » appelle la page **liste-classes.php** Affichage des classes de bateaux

CLASSEMENTS 2007

Les classements sont établis par classe de bateaux. Une classe de bateau correspond à un type de coque et une longueur maximale de coque.

Affichez les résultats par classe de bateaux

Multicoque ORMA (départ le 04-11-2007) Multicoque Class 50 Open (départ le 04-11-2007) Monocoque IMOCA (départ le 03-11-2007) Monocoque Class40 (départ le 03-11-2007) Affichage de la liste des classes avec une balise

Un clic sur une classe de bateau affiche la page liste-bateaux.php

liste-bateaux.php

Affichage de la liste des bateaux pour la classe de bateau sélectionnée. Les bateaux sont classés suivant leur classement final (BDD > bateau. classementFinal)

CLASSEMENTS ORMA

Les bateaux de la classe ORMA sont des voiliers multicoque dont la longueur est de 60 pieds.

Classement à l'arrivée

- 1 Groupama (détails bateau et skipper)
- 2 Gitana 11 (détails bateau et skipper)
- 3 Banque Populaire (détails bateau et skipper)
- 4 Brossard (détails bateau et skipper)
- 5 Sopra (détails bateau et skipper)


Affichage de la liste des bateaux avec une balise

Un clic sur un bateau affiche la page detailbateau.php

detail-bateaux.php

Affichage du nom du bateau et de sa photo (BDD > bateau. photo)
Affichage du skipper et de sa photo (BDD > skipper. photo)





Classe de bateau

Multicoque ORMA

Classement à l'arrivée

Place: 1

Durée de course : 10j 0h 40min 00s

Skipper

CAMMAS Franck



Affichage de la photo du skipper avec une balise <img class="img-skipper"

5. Les pages d'administration du site

login.php + login-action.php

Le menu principal « Connectez-vous » appelle la page login.php qui contient le formulaire d'authentification.

	ESPACE ORGANISATEURS
Déjà inscrit ? Entrez votre email et mot de passe pour vous connecter	
Connexion	
E-mail	Saisissez votre e-mail
Mot de passe	Saisissez votre mot de passe
Se connecter	

Le formulaire d'authentification doit vérifier le couple email/password de l'organisateur (appel du script login-action.php)

Les email / passwords doivent être stockés dans la BDD (mot de passes hashés)

Si l'authentification est correcte :

- On rend visible le menu principal « Ajout Classe » qui appelle la page ajout-classe.php.
- On rend visible un lien de déconnexion qui appellera le script logout.php
- On redirige vers la page ajout-classe.php

Si l'authentification échoue :

• On redirige vers la page d'accueil du site

Si l'internaute n'est pas authentifié :

- Le menu principal « Ajout Classe » n'est pas visible
- L'accès à la page ajoutclasse.php est impossible (redirection automatique sur la page d'accueil)

logout.php

Le menu principal « Déconnexion » appelle la page logout.php.

L'appel de ce script doit interdire l'accès aux pages d'administration du site. L'internaute n'est plus authentifié :

- On redirige vers la page d'accueil du site
- Le menu principal « Ajout Classe » n'est pas visible
- L'accès à la page ajoutclasse.php est impossible (redirection automatique sur la page d'accueil)

ajout-classe.php + ajout-classe-action.php

ATTENTION : Ces pages ne doivent être accessibles que si l'utilisateur est authentifié!

Le menu principal « Ajout Classe » appelle la page ajout-classe.php.

Cette page contient un formulaire qui permet d'insérer une nouvelle classe de bateau dans la base de données. Le formulaire appelle le script **ajout-classe-action.php**

Après insertion dans la base de données, on redirige vers la page ajout-classe.php