

Bedienungsanleitung Extension Magento-Schnittstelle Protected Shops

Version 1.0

Stand: 24.04.2014



1 Inhalt

1Inhalt	2
2Einleitung	3
3Installation	3
4Konfiguration des Moduls	4
4.1Vorbereitung:	4
4.2Schritt 1 – Einbau der Konfigurationsdaten	4
4.3Schritt 2 – Mapping der Texte zu den jeweiligen Seiten bzw. Static Blocks	4
4.4Schritt 3 – Einrichten der Auto-Update-Funktion.	5
4 5Schritt 4 – Rechts-Texte in die transaktionsmail integrieren	6



2 Einleitung

Mit Hilfe dieses Moduls können Sie Texte wie AGB und Widerrufsbelehrung automatisch von Protected Shops in Ihren Shop einlesen und aktualisieren lassen. Sie benötigen dazu einen Account bei Protected Shops und einen Access Token. Sollten Sie noch nicht bei Protected Shops angemeldet sein, können Sie hier Kontakt aufnehmen:

http://www.protectedshops.de

3 Installation

Wie installiere ich das Modul?

Erstellen Sie zunächst ein vollständiges Backup Ihres Systems (Dateisystem und Backup).

Sie bekommen von Protected Shops einen gepackten Ordner. Bitte entpacken Sie diesen mit einem Programm, wie z. B. 7zip (http://www.7-zip.org/download.html) oder winzip (http://www.winzip.com/downwz.htm).

Kopieren Sie den Ordner (Abbildung 1) in das Root-Verzeichnis Ihrer Magento-Instanz.



Sie können das mithilfe eines FTP-Programms

(unter Windows z. B. Filezilla: https://filezilla-project.org/download.php) oder per SSH machen.



4 Konfiguration des Moduls

4.1 Vorbereitung:

Melden Sie sich im Backend Ihres Magento-Shops an und löschen Sie zunächst den Cache unter:

System -> Cache Verwaltung: Klick auf "Cache Lagerung leeren"


Loggen Sie sich aus dem Backend aus und wieder ein.

4.2 Schritt 1 – Einbau der Konfigurationsdaten

Gehen Sie zu:

System -> Konfiguration -> Allgemein -> Protected Shops

Öffnen Sie den Tab "Rechtstexte". Sie sehen nun ein Formular wie unter Abbildung 2.



Geben Sie im Feld "Shop Id" die Id an, die Sie von Protected Shops bekommen haben. Klicken Sie dann auf Speichern.

4.3 Schritt 2 – Mapping der Texte zu den jeweiligen Seiten bzw. Static Blocks


Nachdem Sie Schritt 1 durchlaufen haben, müssen Sie die die Texte korrekt mappen, damit diese auch an der richtigen Stelle angezeigt werden.

Klicken Sie dazu zunächst auf "Get/Show Documents Info". Wenn Sie die richtige Shop Id eingegeben haben, werden nun die möglichen Texte importiert.



Klicken Sie nun auf "Add Row". Dann sollten Sie diese Felder sehen:





Sie können nun die Texte zuordnen. In der linken Spalte ("Document") befindet sich das Dokument, das von Protected Shops geladen wurde. In der rechten Spalte ("Destination") ist sind die Zielseiten bzw. Static Blocks auswählbar, auf denen der Rechtstext angezeigt werden soll. In der dritten Spalte ("Format") können Sie entscheiden, ob das Dokument im HTML-Format, HTML-Lite oder im reinen Text (ohne Formatierungen) eingebaut werden soll.

Um weitere Texte zuzuordnen, klicken Sie einfach nochmal auf Add Row.

Vergessen Sie nicht, im Anschluß zu speichern.

4.4 Schritt 3 – Einrichten der Auto-Update-Funktion

Damit die Texte auch automatisch upgedatet werden können, muss der Standard-Magento-Cronjob aktiv sein.


Wenn Sie nicht wissen, ob der Cron-Job aktiv ist, fragen Sie bei Ihrem Hoster oder Ihrem IT-Dienstleister nach.

Sie können nun unter:

System -> Konfiguration -> Allgemein -> Protected Shops

im Tab Auto Update das Intervall einstellen.

Wählen Sie zunächst beim Feld Active "Ja" aus.



Sie können nun zwischen einem 6-, 12- oder 24-Stunden-Intervall wählen. Darüber hinaus können Sie sich eine Info-Mail zuschicken lassen, falls das Update nicht geklappt hat. Geben Sie dazu einfach in das Feld "On Error send Emails To" Ihre E-Mail-Adresse ein. In den beiden weiteren Feldern können Sie den Absender und das Mail-Template auswählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was das heisst, lassen Sie die Standardeinstellungen stehen.



4.5 Schritt 4 – Rechts-Texte in die transaktionsmail integrieren

Um die Texte in die Transaktionsmails zu integrieren, öffnen Sie zunächst die entsprechende Mail-Vorlage im Backend unter:

System -> Transaktions-Emails

Fügen Sie nun an der gewünschten Stelle diesen Code ein:

{{block type="cms/block" block_id="blockname"}}

Ersetzen Sie "Blockname" mit dem internen Bezeichner des statischen Blocks, den Sie in Schritt 2 zugewiesen haben.

Damit haben Sie das Magento-Modul von Protected Shops erfolgreich integriert.

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an den Support von Protected Shops unter:

http://www.protectedshops.de/service/telefonische-beratung