我们的表述基于 x86-64,它是现在笔记本电脑和台式机中最常见处理器的机器语言,也是驱动大型数据中心和超级计算机的最常见处理器的机器语言。这种语言的历史悠久,开始于 Intel 公司 1978 年的第一个 16 位处理器,然后扩展为 32 位,最近又扩展到 64 位。一路以来,逐渐增加了很多特性,以更好地利用已有的半导体技术,以及满足市场需求。这些进步中很多是 Intel 自己驱动的,但它的对手 AMD(Advanced Micro Devices)也作出了重要的贡献。演化的结果是得到一个相当奇特的设计,有些特性只有从历史的观点来看才有意义,它还具有提供后向兼容性的特性,而现代编译器和操作系统早已不再使用这些特性。我们将关注GCC 和 Linux 使用的那些特性,这样可以避免 x86-64 的大量复杂性和许多隐秘特性。

我们在技术讲解之前,先快速浏览 C 语言、汇编代码以及机器代码之间的关系。然后介绍 x86-64 的细节,从数据的表示和处理以及控制的实现开始。了解如何实现 C 语言中的控制结构,如 if、while 和 switch 语句。之后,我们会讲到过程的实现,包括程序如何维护一个运行栈来支持过程间数据和控制的传递,以及局部变量的存储。接着,我们会考虑在机器级如何实现像数组、结构和联合这样的数据结构。有了这些机器级编程的背景知识,我们会讨论内存访问越界的问题,以及系统容易遭受缓冲区溢出攻击的问题。在这一部分的结尾,我们会给出一些用 GDB 调试器检查机器级程序运行时行为的技巧。本章的最后展示了包含浮点数据和操作的代码的机器程序表示。

网络旁注 ASM: IA32 IA32 编程

IA32, x86-64 的 32 位前身,是 Intel 在 1985 年提出的。几十年来一直是 Intel 的机器语言之选。今天出售的大多数 x86 微处理器,以及这些机器上安装的大多数操作系统,都是为运行 x86-64 设计的。不过,它们也可以向后兼容执行 IA32 程序。所以,很多应用程序还是基于 IA32 的。除此之外,由于硬件或系统软件的限制,许多已有的系统不能够执行 x86-64。IA32 仍然是一种重要的机器语言。学习过 x86-64 会使你很容易地学会 IA32 机器语言。

计算机工业已经完成从 32 位到 64 位机器的过渡。32 位机器只能使用大概 4GB(2³²字节)的随机访问存储器。存储器价格急剧下降,而我们对计算的需求和数据的大小持续增加,超越这个限制既经济上可行又有技术上的需要。当前的 64 位机器能够使用多达256TB(2⁴⁸字节)的内存空间,而且很容易就能扩展至 16EB(2⁵⁴字节)。虽然很难想象一台机器需要这么大的内存,但是回想 20 世纪 70 和 80 年代,当 32 位机器开始普及的时候,4GB的内存看上去也是超级大的。

我们的表述集中于以现代操作系统为目标,编译 C 或类似编程语言时,生成的机器级程序类型。x86-64 有一些特性是为了支持遗留下来的微处理器早期编程风格,在此,我们不试图去描述这些特性,那时候大部分代码都是手工编写的,而程序员还在努力与 16 位机器允许的有限地址空间奋战。

3.1 历史观点

Intel 处理器系列俗称 x86, 经历了一个长期的、不断进化的发展过程。开始时, 它是第