

Use case name: הוצאת הובלה

Textual Description

מנהל ההובלות יוצר הובלה חדשה במערכת על ידי הזנת פרטי ההובלה, כולל תאריך, שעה, מקור, יעדים, משאית ונהג. המערכת בודקת התאמה בין רישיון הנהג לסוג המשאית, זמינות הנהג, ותקינות משקל המשאית. במקרה של חריגה במשקל, ההובלה חוזרת לתכנון מחדש. לאחר שכל הבדיקות עוברות בהצלחה, המערכת שומרת את ההובלה ומפיקה מסמכי הובלה עבור היעדים.

List of Actors

- Transport Manager

Pre-conditions

המערכת מכילה נתונים קיימים של נהגים, משאיות, ספקים ויעדים. הנהגים מוגדרים במערכת עם סוגי הרישיונות והזמינות שלהם למשמרות, והמשאיות מוגדרות עם פרטי המשקל והסוג שלהן. בנוסף, מנהל ההובלות מחובר למערכת ומורשה ליצור הובלה חדשה.

Post-conditions

לאחר השלמת התהליך, ההובלה נשמרת במערכת עם כל פרטיה, כולל הנהג, המשאית, המקור, היעדים ומסמכי ההובלה. הנהג משובץ למשמרת המתאימה, ומצב ההובלה מתעדכן כמאושר ליציאה כל עוד כל הבדיקות עברו בהצלחה.

Main success scenario

1. מנהל ההובלות בוחר ליצור הובלה חדשה.
2. המערכת מבקשת את פרטי ההובלה.
3. מנהל ההובלות מזין תאריך, שעה, מקור, יעדים, משאית ונהג.
4. המערכת בודקת שהנהג בעל רישיון מתאים למשאית.
5. המערכת בודקת שהנהג זמין למשמרת המתאימה.
6. המערכת בודקת את משקל המשאית מול המשקל המקסימלי המותר.
7. המערכת יוצרת מסמכי הובלה עבור היעדים.
8. המערכת שומרת את ההובלה במערכת ומאשרת את יציאתה.

Alternatives/Extensions

4. פרטי הובלה חסרים או לא תקינים:
 1. המערכת מציגה הודעת שגיאה.
 2. מנהל ההובלות מתקן את הפרטים.

3. התהליך ממשיך משלב 4.

5. רישיון הנהיגה אינו מתאים למשאית:

1. המערכת מציגה הודעת שגיאה.

2. מנהל ההובלות בוחר נהג אחר או משאית אחרת.

3. התהליך ממשיך משלב 5.

6. הנהג אינו זמין למשמרת:

1. המערכת מציגה הודעת שגיאה.

2. מנהל ההובלות בוחר נהג אחר או משנה את מועד ההובלה.

3. התהליך ממשיך משלב 6.

7. משקל המשאית חורג מהמשקל המותר:

1. המערכת מציגה התראת חריגת משקל.

2. מנהל ההובלות מעדכן את תכנון ההובלה:

החלפת משאית, הסרת/החלפת יעד או הורדת מוצרים.

3. התהליך ממשיך משלב 7.