

Lista de excepciones más comunes en Python 3	
Excepción	Descripción
BaseException	Clase base para todas las excepciones en Python.
Exception	Clase base para las excepciones que se pueden controlar.
ArithmeticError	Clase base para errores relacionados con operaciones aritméticas.
OverflowError	Ocurre cuando el resultado de una operación aritmética es demasiado grande para ser representado.
ZeroDivisionError	Se produce cuando se intenta dividir por cero.
FloatingPointError	Error que ocurre cuando hay problemas en las operaciones de punto flotante.
AssertionError	Se lanza cuando una instrucción assert falla.
AttributeError	Ocurre cuando se intenta acceder a un atributo que no existe en un objeto.
BufferError	Se produce cuando hay problemas relacionados con el uso de buffers.
EOFError	Ocurre cuando una función de entrada alcanza el final del archivo (EOF) inesperadamente.
ImportError	Se lanza cuando una importación de un módulo falla.
ModuleNotFoundError	Subclase de ImportError. Se produce cuando no se puede encontrar el módulo especificado.
IndexError	Ocurre cuando se intenta acceder a un índice fuera del rango válido de una lista, tupla o secuencia.
KeyError	Se lanza cuando una clave solicitada en un diccionario no se encuentra.
KeyboardInterrupt	Se produce cuando el usuario interrumpe el programa con una señal del teclado (Ctrl+C).
MemoryError	Se lanza cuando Python no puede asignar suficiente memoria para una operación.
NameError	Ocurre cuando se intenta usar una variable que no ha sido definida.
NotImplementedError	Se lanza cuando un método abstracto o interfaz en una clase no ha sido implementado en una subclase.
OSError	Clase base para excepciones relacionadas con errores del sistema operativo.
FileNotFoundError	Subclase de OSError. Ocurre cuando se intenta acceder a un archivo que no existe.
PermissionError	Subclase de OSError. Se lanza cuando se deniega el acceso a un archivo o directorio.
TimeoutError	Subclase de OSError. Se lanza cuando una operación alcanza el tiempo máximo de espera.
UnboundLocalError	Subclase de NameError. Ocurre cuando se referencia una variable local antes de haber sido asignada.
RuntimeError	Ocurre cuando un error no categorizado ocurre en tiempo de ejecución.
RecursionError	Subclase de RuntimeError. Ocurre cuando la recursión excede el límite máximo permitido por Python.
StopIteration	Se lanza para señalar el final de una iteración.
SyntaxError	Ocurre cuando se encuentra un error de sintaxis en el código.
IndentationError	Subclase de SyntaxError. Ocurre cuando hay un error en la indentación del código.

TabError	Subclase de IndentationError. Se lanza cuando se mezclan espacios y tabulaciones en la indentación.
TypeError	Se lanza cuando una operación se realiza sobre un tipo inapropiado de dato.
ValueError	Ocurre cuando una función recibe un argumento con el tipo correcto pero con un valor inapropiado.
UnicodeError	Clase base para errores relacionados con la codificación y decodificación de Unicode.
UnicodeEncodeError	Subclase de UnicodeError. Ocurre cuando una codificación Unicode falla.
UnicodeDecodeError	Subclase de UnicodeError. Se lanza cuando la decodificación Unicode falla.
UnicodeTranslateError	Subclase de UnicodeError. Se produce cuando una operación de traducción de Unicode falla.
SystemError	Ocurre cuando se detecta un error interno en el intérprete de Python.
ReferenceError	Se lanza cuando se intenta acceder a un objeto al que se hace referencia débil después de que ha sido recolectado por el recolector de basura.
OverflowError	Ocurre cuando el resultado de una operación aritmética es demasiado grande para ser representado.
LookupError	Clase base para excepciones que ocurren cuando se realiza una operación de búsqueda inválida.
StopAsyncIteration	Se lanza para detener una iteración asincrónica.