


Instalación de Ubuntu 12.04

El primer paso es hacer que la computadora arranque desde un medio extraíble (Pendrive, Cd/DVD) con el sistema operativo que vamos a instalar, luego que la maquina arranque desde este medio comenzara es asistente para la instalación:


Primero se debe seleccionar el idioma. A continuación se podrá observar las siguientes opciones (Probar Ubuntu o instalar Ubuntu).




Seleccionamos instalar Ubuntu y el asistente nos llevará a la próxima ventana. En la misma nos informará si nuestro equipo se encuentra apto con los requerimientos del sistema para poder ser instalado. Presionamos continuar para avanzar en la instalación.



En esta ventana debemos seleccionar la opción algo mas, la cual nos permitirá particionar nuestro disco.



En la siguiente ventana podemos observar el tamaño total del disco y los directorios donde serán montadas las diferentes particiones.



Presionamos el botón añadir para comenzar el particionado. Definimos el tipo, tamaño y el sistema de archivo de la partición, esta sería la partición primaria, donde se instalará el sistema operativo el punto de montaje que le debemos indicar es la raíz (/).

Crear partición

Crear una partición nueva

Tipo de la nueva partición:
☒ Primaria
☐ Lógica

Tamaño nuevo de la partición en MB (1.000.000 bytes):

-

+

Ubicación de la nueva partición:
☒ Principio
☐ Final

Utilizar como:

sistema de ficheros ext4 transaccional

Punto de montaje:

Cancelar

Aceptar

Pulsamos aceptar y continuamos con el particionado.

La siguiente partición es la destinada al área de intercambio la partición swap, el tamaño de la misma debe ser el doble de la memoria RAM que tiene el equipo, la misma debe ser un tipo de partición lógica.

Crear partición

Crear una partición nueva

Tipo de la nueva partición:
☐ Primaria
☒ Lógica

Tamaño nuevo de la partición en MB (1.000.000 bytes):

-

+

Ubicación de la nueva partición:
☒ Principio
☐ Final

Utilizar como:


área de intercambio

Punto de montaje:

Cancelar

Aceptar

En la siguiente ventana se podrán observar las diferentes particiones con las cuales trabajará nuestro sistema operativo.



Una vez realizado el particionado del disco se debe elegir la partición que tiene como punto de montaje (/) que anteriormente definimos como partición primaria y apretar el botón instalar ahora para continuar la instalación. Donde el asistente nos brindará la posibilidad de configurar el sistema operativo.

En la siguiente ventana debemos indicar nuestra ubicación para que el sistema configure la hora. Indicamos la ubicación y presionamos continuar.



En la ventana que aparece a continuación se debe indicar la configuración del teclado con la que queremos trabajar. El recomendado es español (latinoamericano).

Instalar

Distribución del teclado

Elija la distribución del teclado:

- Dzongkha
- Eslovaco
- Esloveno
- Español
- Español (latinoamericano)**
- Esperanto
- Estonio
- Faroés
- Filipino

- Español (latinoamericano)**
- Español (latinoamericano) - Español (latinoamericanar
- Español (latinoamericano) - Español (latinoamericanar
- Español (latinoamericano) - Español (latinoamericanar

Escriba aquí para probar su teclado

Detectar distribución del teclado

Atrás Continuar

▶ Copiando archivos...

En la próxima ventana el usuario podrá indicar nombre de usuario, nombre del equipo y contraseña para ser identificado en el sistema, por seguridad se puede especificar el pedido de contraseña al iniciar el sistema.

Instalar

¿Quién es usted?

Su nombre:

El nombre de su equipo:

El nombre que usa cuando habla con otros equipos.

Introduzca un nombre de usuario:

Introduzca una contraseña:

Confirme su contraseña:

☐ Iniciar sesión automáticamente


☒ Solicitar mi contraseña para iniciar sesión

☐ Cifrar mi carpeta personal

Atrás Continuar

▶ Copiando archivos...

Luego de la configuración presionamos continuar para que el sistema continúe la instalación.



Después de un rato aparecerá el cartel que pida el reinicio, esto indicara que el sistema fue instalado y se encuentra listo para poder ser utilizado.