

Report sull'Incidente di Sicurezza e Procedure di Risposta

Contesto dell'Incidente

Un attaccante è riuscito a compromettere il sistema B, un database con diversi dischi per lo storage, attraverso la rete e attualmente sta sfruttando l'accesso non autorizzato. In qualità di membri del team di Risposta agli Incidenti di Sicurezza Informatica (CSIRT), è fondamentale rispondere rapidamente ed efficacemente per isolare e rimuovere il sistema infetto, oltre a gestire correttamente le informazioni sensibili contenute nei dischi compromessi.

Incident response

Isolamento


L'isolamento del sistema compromesso è un passaggio cruciale per limitare i danni e impedire all'attaccante di propagarsi ulteriormente nella rete. Le seguenti tecniche possono essere utilizzate per isolare il sistema B:

Disconnessione dalla Rete:

- Disconnettere fisicamente il cavo di rete dal sistema B.
- Disabilitare le interfacce di rete tramite il software di gestione del sistema operativo.

VLAN Isolation:

- Spostare il sistema B in una VLAN isolata dove non può comunicare con altri sistemi della rete.



Rimozione

Una volta isolato, il sistema B deve essere rimosso dalla rete per un'analisi forense e una bonifica completa. Le seguenti procedure possono essere seguite:

Rimozione Fisica:


- Trasferire il sistema B in un'area sicura
- Eliminare le connessioni ethernet, lan, o wi-fi

Imaging dei Dischi:

- Creare copie di immagine dei dischi del sistema B per preservare l'integrità delle prove.

Attività di reconstruction o rebuilding:

- in base all'entità del danno si passerà a correggere eventuali errori (eliminazione di eventuali backdoor, malware, e messa in sicurezza del sistema compromesso), oppure alla totale cancellazione e ricostruzione del sistema



Differenza tra Purge, Destroy e Clear

Quando si tratta di eliminare informazioni sensibili dai dischi compromessi, è importante comprendere le differenze tra le tecniche di Purge, Destroy e Clear:

Clear:

- La tecnica di "Clear" si riferisce alla rimozione delle informazioni sensibili in modo che non possano essere facilmente recuperate utilizzando strumenti software standard. Questo può includere la sovrascrittura dei dati con modelli specifici o l'utilizzo di altri strumenti logici.

Purge:

- "Purge" è una tecnica più avanzata di rimozione delle informazioni che rende i dati non recuperabili anche con strumenti di recupero avanzati. Questo può includere tecniche come la degaussing (smagnetizzazione) o l'uso di software di sovrascrittura avanzati che seguono standard di sicurezza specifici.

Destroy:

- La tecnica di "Destroy" comporta la distruzione fisica del supporto di memorizzazione, rendendo impossibile il recupero dei dati. Questo può includere la frantumazione dei dischi, l'incenerimento, la trapanazione. Questa è la tecnica più sicura per garantire che i dati non possano mai essere recuperati.