

V 0.1.0

Anleitung

(Stand: 06.02.2020)

© 2019-2020 Sven Floßmann



Inhaltsverzeichnis

1	Funl	nktionsübersicht		
2	Ren	nen	5	
	2.1	Rennen Anlegen	5	
	2.2	Rennkonfiguration	5	
	2.3	Renndaten (Listenkopf)	5	
3	Teilr	nehmer	6	
4	Ren	ndurchführung	6	
	4.1	Zeitnahme	7	
	4.1.	1 Online Zeitnahme	7	
	4.1.2	2 Zeitnahme Hilfsfunktionen	7	
	4.1.3	3 Zeitnahme Entwicklungsfunktionen	8	
	4.1.4	4 Manuelle Zeiterfassung	8	
	4.2	Disqualifikation	8	
5	Liste	en	9	
	5.1	Listen anzeigen	10	
	5.2	Listen drucken	10	
	5.2.2	1 Eigene Logos platzieren	10	



1 Funktionsübersicht

Race Horology befindet sich noch im Ausbau. Viele Funktionen sind (leider) noch nicht fertig gestellt. Um eine bessere Übersicht zu bekommen, welche Funktion schon fertig gestellt ist bzw. mit welchem Programm man diese Tätigkeiten am besten alternative tun kann, soll die folgende Tabelle einen Überblick bieten.

Rennverwaltung	Race Horology	DSVAlpin	DSVAlpinX
Rennen anlegen	/	X	
Rennkonfiguration festlegen (Felder, Gruppierung, Sortierung, Auswertung)	X	O ¹	
Renndaten / Listenkopf festlegen	X	0	
Teilnehmerverwaltung			
Teilnehmerdaten laden / importieren	/	Х	Х
Klassen / Gruppen erstellen	/	Х	
Teilnehmer den Klassen zuordnen	1	X	
Teilnehmer dem Rennen zuweisen	/	X	
Startnummernauslosung	/	X	
Renndurchführung (Zeitnahme und Ausscheidung)			
Zeitmessung durchführen	X	0	
Startliste anzeigen	X	-	
Teilnehmer auf der Piste	X	0	
Live Rennlaufergebnis am Screen	X	(O)	

 $^{^{1}\, \}text{Die Konfiguration wird derzeit von DSVAlpin nicht \"{u}bernommen und muss in Race Horology durchgef\"{u}hrt werden.}$



Live Vorläufiges Rennergebnis	X	-	
Ausscheidungen		0	
Livetiming via rennmeldung.de		-	0
Alternative Live-Anzeige (Sprecherbildschirm / Sprechertablet / Startbildschirm)		-	
Rennlisten			
Startliste 1. DG	X	0	
Startliste 2. DG	X	0	
Ergebnisliste 1. DG	X	0	
Ergebnisliste 1. DG	Х	0	
Rennergebnis	Х	0	

Legende:

X Empfohlen hiermit zu tun

O Möglich zu tun

- Funktion nicht vorhanden

/ Funktion noch nicht vorhanden



2 Rennen

2.1 Rennen Anlegen

Diese Funktion existiert in Race Horology noch nicht.

Um ein Rennen anzulegen, verwenden Sie die entsprechende Funktion in DSVAlpin.

2.2 Rennkonfiguration

Die Rennkonfiguration gibt an, wie ein Rennen ausgewertet werden soll, welche Datenfelder benutzt werden. Beispielparameter sind: Anzahl der Durchgänge, Sortierung der Startliste, Gruppierungen für Startliste bzw. die Ergebnisse, verwendete Datenfelder.

Die Rennkonfiguration findet man im Tab "Konfiguration" des entsprechenden Rennens.



Abbildung 1 Rennkonfiguration

Die Rennkonfiguration kann aus einem Template erstellt werden. Beispieltemplates sind DSV Schüler, Skiverbandsrennen, Vereinsrennen.

Anmerkung: Die Rennkonfiguration wird derzeit noch nicht aus dem DSVAlpin Programm übernommen.

2.3 Renndaten (Listenkopf)

Die Renndaten bestimmen im Wesentlichen die Angaben auf dem Listenkopf auf den erstellten Listen.





Abbildung 2 Renndaten (erscheinen auf dem Listenkopf)

3 Teilnehmer

Anmerkung: Die Teilnehmerverwaltung ist derzeit noch nicht final. Um Teilnehmer zu importieren und den Rennen zuzuordnen benutzen Sie weiterhin das Programm DSVAlpin bzw. DSVAlpinX.

4 Renndurchführung

Die Renndurchführung wird primär über die beiden Tabs Zeitnahme und Disqualifikation durchgeführt.



4.1 Zeitnahme

Die Zeitnahme erfolgt auf dem Tab Zeitnahme.

Als erstes wählt man den aktuellen Durchgang über die Combobox oben rechts.

Der Zeitnahmebereich zeigt drei Listen an:

- Im oberen Bereich befindet sich die nächsten Starter,
- im mittleren Bereich die Rennläufer die gerade auf der Strecke sind und
- im unteren Bereich ist das aktuelle Klassement ersichtlich.

4.1.1 Online Zeitnahme

Um die Zeiten direkt aus dem Zeitnahmegerät während des Rennens zu übernehmen muss man *Online Gehen*. Das *Online Gehen* erfolgt über den *Play* Button im Zeitnahmebereich in der Statuszeile des Programms.

Hinweis: Wenn man online ist, ist es nicht möglich den aktuellen Durchgang zu wechseln. Um den Durchgang zu wechseln, gehen Sie *Offline*, wechseln Sie den Durchgang und gehen danach wieder *Online*.




Abbildung 3 Zeitnahme-Tab



Abbildung 4 Online Zeitnahmebereich in der Statuszeile

Hinweis: Das verwendete Zeitnahmegerät und der verwendete COM Port kann im Menü *Optionen* eingestellt werden.

Achtung: Der COM Port wird derzeit erst nach dem Neustart des Programms wirksam.

4.1.2 Zeitnahme Hilfsfunktionen

Es gibt folgende Zeitnahme Hilfsfunktionen. Entsprechende Einstellungen können im Menü *Optionen* vorgenommen werden.

• Automatisch nicht im Ziel

Wenn ein Läufer nach einer bestimmten Zeit nicht im Ziel ist, wird dieser automatisch als "nicht im Ziel" (NiZ) gewertet.

• Automatisch nicht im Start

Wenn eine bestimmte Anzahl Starter nach einem nicht gestarteten Läufer gestartet sind, wird der nicht gestartete Läufer automatisch als "nicht am Start" (NaS) gewertet.

"Start Frei! – Signal"

Das "Start Frei! – Signal" erscheint nach einer einstellbaren Zeit, nachdem ein Läufer gestartet ist. Hierbei ertönt auch ein Signalton.



Abbildung 5 "Start frei!" - Signal



4.1.3 Zeitnahme Entwicklungsfunktionen

Es existieren folgende Tastenkürzel auf dem Zeitnahme Tab, um mit dem Programm vertraut zu werden, ohne ein Zeitnahmegerät zu benutzen.

Tastaturkürzel	Funktion
<strg> - <1></strg>	Aktuelle Computerzeit als Startzeit verwenden.
<strg> - <2></strg>	Aktuelle Computerzeit als Zielzeit verwenden.
<strg> - <9></strg>	Startzeit löschen.
<strg> - <0></strg>	Zielzeit löschen.

4.1.4 Manuelle Zeiterfassung

Neben der Online Zeiterfassung kann man die Zeiten auch manuell erfassen. Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn die Übertragung zum Zeitnahmegerät nicht einwandfrei funktioniert oder eine Zeit manuell korrigiert werden muss oder man nicht Online war.



Abbildung 6 Manuelle Zeiterfassung

Die Zeit kann entweder als Differenzzeit (also Start- und Zieltageszeit) oder Absolutzeit (also der eigentlichen Laufzeit) angegeben werden. Das Wechseln des Eingabemodus erfolgt mit der Combobox.

Wichtig: Damit die eingegebenen Zeiten übernommen werden, muss der Button *Speichern* oder die Taste *<F2>* gedrückt werden.

4.2 Disqualifikation & Ausscheidungen

Disqualifikationen und Ausscheidungen können hier verwaltet werden. Der Ausscheidungsbereich besteht aus zwei Bereichen: dem Ausscheidungsbereich und dem aktuellen Laufergebnisbereich ähnlich dem Zeitnahme-Tab.

Im Ausscheidungsbereich lassen sich die Teilnehmer nachfolgenden Kriterien filtern:

Ohne Zeit

Hier erscheinen alle Teilnehmer, bei denen keine gültige Zeit existiert. Üblicherweise ist der Läufer in diesem Fall entweder nicht am Start oder nicht im Ziel gewesen.

Ausgeschiedene

Hier erscheinen alle Teilnehmer, bei denen bereits eine Ausscheidung vermerkt worden ist

• Keine Daten

Hier erscheinen Teilnehmer, die weder eine Zeit noch eine Ausscheidung vermerkt haben. Ein Durchgang ist üblicherweise dann erfolgreich abgeschlossen / erfasst, wenn diese Liste leer ist.

Alle

Alle Teilnehmer erscheinen in der Liste.

Um eine Ausscheidung zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Startnummer eingeben

Die Startnummer kann durch Auswahl des Teilnehmers in der Liste festgelegt werden oder durch direkte Eingabe der Startnummer in das Feld "St.Nr". Mit dem Tatstaturkürzel <STRG> - <M> kann sofort die Startnummer eingegeben werden.

Nach Eingabe der Startnummer erscheint der Name in dem Feld daneben, sowie eine vorhandene Ausscheidung wird angezeigt.

Ausscheidungstyp auswählen



Durch <TAB> kann man in das nächste Feld (Ausscheidungsgrund) springen. Benutzen Sie die Cursor Hoch- und Runtertasten, um den Grund auszuwählen. Benutzen Sie alternativ die Maus.

Anmerkung eingeben

Springen Sie mit <TAB> zum Anmerkungsfeld und geben sie eine Anmerkung ein (z.B. "Tor 8, vorbeigefahren").

• Ausscheidung speichern

Speichern sie die Ausscheidung mit <F2> oder durch click auf "Speichern".

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Durchgang ausgewählt haben. Per Default ist immer der Durchgang der aktuellen Zeitnahme eingestellt.

Hinweis: Man kann direkt während der Zeitnahme auch gleich Ausscheidungen eingeben. Der Sprecher sieht dies dann sofort.

Hinweis: Man kann auch für mehrere Teilnehmer gleichzeitig eine Ausscheidung vermerken. Benutzen Sie dazu die Mehrfachauswahl in der Liste: Wählen Sie die entsprechenden Teilnehmer bei gleichzeitigem Drücken der <SHIFT> bzw. <STRG> Taste aus.

4.3 Livetiming via rennmeldung.de

Race Horology unterstützt das Livetiming von <u>rennmeldung.de</u>. Um das Livetiming zu nutzen gehen Sie wie folgt vor:

- Geben Sie folgende Daten an: Bewerbsnummer, Login und Passworts.
- Drücken Sie "Login".
- War der Login erfolgreich füllt sich die nachfolgende Combobox mit den verfügbaren Veranstaltungen.
- Wählen Sie die korrekte Veranstaltung aus.
- Drücken Sie "Start".

Jede Änderung, die ab sofort passiert, wird unmittelbar an <u>rennmeldung.de</u> übertragen und ist somit für die renninteressierten Zuschauer sofort sichtbar.

Weiterhin ist es möglich einen Status bzw. Kommentar für die Zuschauer zu hinterlassen. Geben Sie diesen in dem unteren Feld "Live Timing – Status" ein. Der Text wird automatisch übertragen.



Konfiguration Live Timing Renndaten Teilnehmer & Startnummern Zeitnahme Ausscheidungen

30.11.2019: LiveTiming Demonstration, RS, 1234MRI

livetiming

5 Externe Anzeige via Tablet oder Monitor

5.1 Aufrufen der externen Anzeige

Race Horology hat einen eingebauten Webservice, mit dem es möglich ist das Renngeschehen auf anderen Geräten zu verfolgen, sofern diese über Netzwerk mit dem Computer auf dem Race Horology läuft, verbunden sind.

Man muss dazu die Webadresse im folgenden Format aufrufen:

http://<rechner adresse>:8081.

<rechner adresse> ist hierbei die IP-Adresse des Rechners, auf dem Race Horology läuft.



Zur Vereinfachung zeigt Race Horology die Webadresse unten rechts im Statusbereich an. Zusätzlich ist dort ein QR Code abgebildet, sodass man mit einem Tablet oder Handy mit Kamera sehr einfach die Webadresse aufrufen kann. Man muss dazu je nach Tablet oder Handy mit der Kamera-App den QR Code erfassen.



5.2 Empfohlene Netzwerk Setups

6 Listen

6.1 Listen anzeigen

Race Horology zeigt auf der rechten Hälfte der Anwendung die aktuellen Start- oder Ergebnislisten. Den Listentyp kann oben rechts ausgewählt werden. Ausgewählt werden können:

- Startliste 1. Durchgang
- Ergebnis 1. Durchgang
- Startliste 2. Durchgang
- Ergebnis 2. Durchgang
- Rennergebnis

Die Gruppierung kann direkt daneben ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Listen entsprechend der Rennkonfiguration (siehe 2.2) gruppiert.

6.2 Listen drucken

Die gerade aktuell sichtbare Liste kann mittels **Drucken** in ein PDF-Dokument geschrieben werden. Es wird automatisch ein passender Dateiname vorgeschlagen.




Abbildung 7 Listen

6.2.1 Eigene Logos platzieren

Es können eigene Logos auf den Ausdrucken platziert werden. Um dies zu tun müssen entsprechende Bild-Dateien im Verzeichnis der Datendatei liegen. Es werden grundsätzlich all gängigen Bildformate wie JPG, PNG, BMP unterstützt. Folgende Logos und Banner können angepasst werden:

Dateiname	Funktion
Banner1.XXX	Dieses Bild wird auf jede Seite am oberen Rand der Seite
	gedruckt.
	Das Bild wird auf die Seitenbreite skaliert.
Banner2.XXX	Dieses Bild wird auf jede Seite am unteren Rand der Seite
	gedruckt.
	Das Bild wird auf die Seitenbreite skaliert.
Logo1.XXX	Dieses Bild wird im Seitenkopf oben links gedruckt.
	Typischerweise ist dies das Vereinslogo.
Logo2.XXX	Dieses Bild wird im Seitenkopf unten links gedruckt.
	Typischerweise ist dies das Verbandslogo.



7 Versions Historie

Version	Datum	Beschreibung
0.1.0	TBD	Erste öffentliche Beta Version