



Documentação MaVi - Cliente

Qual a configuração dos campos da etiqueta paciente e produto?

Índice



OBJETIVO:: Orientar usuário quanto à configuração da impressão das etiquetas com código de barras seja produto ou paciente. Essa configuração consiste em determinar qual a impressora será utilizada, quais campos serão apresentados na etiqueta, bem como a localização e o tamanho da fonte utilizada nos campos. Dessa forma, facilita o controle dos materiais e medicamentos.

i O padrão de impressão da MV para a etiqueta de código de barras é o EAN-13.

Pré-requisitos

Impressoras dos tipos: Zebra ("ZPL") ou "PPL" ou "EPL2" ou ainda, "B-452".


PASSOS:


- Acessar a tela: **M_CONFIG_ETIQUETA**

Localizações: Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Etiqueta de Código de Barras

Criando uma etiqueta:

- Para criar uma nova etiqueta, clica em , na barra de tarefas da tela. Será exibida a janela "Inserir Item", na qual são indicados os campos que devem ser exibidos na etiqueta e qual seu tipo;



- Clicar em  para criar uma nova etiqueta de código de barras na estrutura em árvore, com os campos disponibilizados pelo sistema para serem apresentados na etiqueta.



Etiquetas de Código de Barras

☒ Todos os Itens ☐ Somente Itens Impressos

Inserir Item

Descrição	Tipo Obj.	
CD_PRODUTO	N	☒
PRODUTO	N	☒
IDENTIFICADOR	I	☒
UNIDADE	N	☒
LOTE	N	☒
VALIDADE	N	☒
CD_FORNECEDOR	N	☒
FORNECEDOR	N	☒
MARCA	N	☒
NATUREZA_OPERACAO	N	☒

Inserir **Retornar**

EDIT Registro: 1/68 ETIQUETA_PARAMETRO.TP_OBJETO [1] **M_CONFIG_ETIQUETA**

Configurações da etiqueta:

Para configurar uma etiqueta, fazer um duplo clique na etiqueta desejada. Será exibida a janela "Propriedade", onde é necessário:

- Informar a descrição da etiqueta;
- Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, entre as opções: ZPL, PPL, EPL2 ou B-452;
- Indicar a quantidade de colunas;
- Informar a largura e a altura da etiqueta;
- Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na impressão.



Configuração dos campos da etiqueta

Para cada tipo da etiqueta, devem ser selecionados os campos que serão impressos. Para configurar um determinado da etiqueta, fazer um duplo clique no campo desejado para que seja exibida a janela "Propriedades";

Nessa janela, podem ser editados as seguintes informações:

- A descrição (objeto) do campo;
- Indicar a forma de apresentação do campo, quais sejam, "Normal" ou "Identificador". A apresentação normal exibe a informação do campo descrita, já a apresentação por meio de Identificador exibe a informação codificada no formato das barras (código de barras);
- Caso seja indicada apresentação normal, informar a quantidade de caracteres a ser exibida;
- Se o item será impresso na etiqueta;
- O posicionamento da impressão dos dados do campo com relação a etiqueta (posição X e Y);
- O tamanho destinado ao campo na etiqueta, definindo assim, a sua largura e altura;
- O tipo de fonte que será impressa na etiqueta;
- A altura e a largura da fonte;
- Caso deseje, um título para esse campo e a posição desse título (esquerda, direita, superior ou inferior).
- O botão permite efetuar a saída da etiqueta selecionada.



soulmv

Bem vindo

Configurações: Etiquetas de ...

Propriedades

Geral - Objeto

Objeto: **CD_PRODUTO**

Tipo: Normal

Quant. Caracteres: 20

Imprimir Item: Sim

Posição

X: 30

Y: 60

Tamanho

Largura: 270

Altura: 26

Fonte

Tipo: B

Altura: 28

Largura: 15

Título

Do Texto: COD:

Posicao Texto: Esquerda

Sair

EDIT Registro: 2/729 ETIQUETA_ITEM.NM_OBJETO [2] M_CONFIG_ETIQUETA

Os eixos "X" e "Y" são, respectivamente, as partes verticais e horizontais da etiqueta de código de barras, tendo como função ajustar a posição do campo no corpo da etiqueta.

Posição

X: 15

Y: 32

Impactos

- Na tela abaixo, são definidas as etiquetas a serem utilizadas por cada unidade de internação no processo de dispensa de itens do estoque por meio da leitura óptica.

MGES / Configurações / Geração de Códigos de Barras



- Os relatórios abaixo, apresentarão as etiquetas de código de barras de acordo com a configuração efetuada:
 - MGES / Relatório Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do produto
 - MGES / Relatório Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta dos kits