



VPC 实施交付文档

云照科技

2015-08-03



目录

— 、	阿	里云产品明细	1		
=,					
	2.1	FlexGW(即本程序)	1		
	2.2	Strongswan	1		
	2.3	OpenVPN	2		
三、	软	件操作命令汇总	2		
四、	使	用说明	2		



一、 阿里云产品明细

产品明细	计费模	配置	公网地址	内网地址	账户/密码
) 80.0124	式	티			
ECS 服务器	包矢包目	1 +7 /10		172. 16. 0. 1	root/123qweAD
(VPN-server)	包年包月	1 核/1G			
ECS 服务器				172. 16. 0. 2	Administrator
(application-se	按量付费	1 核/1G			/123qweASD
rver)					
弹性公网 IP	按量付费		121. 43. 182. 36		
VPC 网段	无	杭州节点		172. 16. 0. 0/12	

二、 软件安装详情

2.1 FlexGW(即本程序)

目录:/usr/local/flexgw

数据库文件:/usr/local/flexgw/instance/website.db

日志文件:/usr/local/flexgw/logs/website.log

启动脚本:/etc/init.d/flexgw 或/usr/local/flexgw/website_console

实用脚本:/usr/local/flexgw/scripts

「数据库文件」保存了我们所有的 VPN 配置,建议定期备份。如果数据 库损坏,可通过「实用脚本」目录下的 initdb.py 脚本对数据库进行初始 化,初始化之后所有的配置将清空。

2.2 Strongswan

目录:/etc/strongswan

日志文件:/var/log/strongswan.charon.log

启动脚本:/usr/sbin/strongswan

如果 strongswan.conf 配置文件损坏,可使用备份文件 usr/local/flexgw/rc/strongswan.conf 进行覆盖恢复。

ipsec.conf 和 ipsec.secrets 配置文件,由 /usr/local/flexgw/website/vpn/sts/templates/sts 目录下的同名文件 自动生成,请勿随便修改。



2.3 OpenVPN

目录:/etc/openvpn

日志文件:/etc/openvpn/openvpn.log

状态文件:/etc/openvpn/openvpn-status.log

启动脚本:/etc/init.d/openvpnserver.conf 配置文件,由

/usr/local/flexgw/website/vpn/dial/templates/dial 目录下的同名文件

三、 软件操作命令汇总

openvpn:

/etc/init.d/openvpn start/stop/restart/reload)

strongwan:

/etc/init.d/strongwan start/stop/restart/...

flexgw:

/etc/init.d/flexgw start/stop/restart/...

比如启动 openvpn:

/etc/init.d/openvpn start

四、使用说明

1. VPN-server 访问地址:

https://121.43.182.36/login?next=%2F

用户名/密码: root/123qweASD


2. 客户端软件列表

根据客户端不同操作系统版本,下载不同的 OpenVPN 客户端。






- 2.1 先下载对应版本的客户端软件,在电脑上进行安装。
- 2.2 下载对应的配置文件 zip 包, 把 zip 包解压出来的文件, 覆盖到客户端软件的安装目录"OpenVPN/config"




2.3 修改配置文件 openvpn-client.ovpn

3





2.4 启动 OpenVPN 客户端。软件需要提供用户名和密码,输入在服务端分配给用户的指定账号和密码即可。



4