


Criptografia Simétrica

 A criptografia simétrica é uma forma de criptossistema em que a criptografia e a decriptografia são realizadas usando a mesma chave. Ela também é conhecida como criptografia convencional ou criptografia de chave única.





Padrões de Criptografia Simétrica

• Criptografia de Blocos

DES (Data Encryption Standard)

Tornou-se praticamente inútil em 1998, ao ser quebrado em apenas 3 dias. Alternativas ao DES, sendo as mais importantes AES (Advanced Encryption Standard) e Triple DES.

AES (Advanced Encryption Standard)

Trata-se do atual padrão de criptografia dos EUA, utilizados em transações bancárias, redes Wi-Fi e no GPON.

• Criptografia de Fluxo

- RC4 (Rivest Cipher)

Usado para criptografia WEP (*Wired Equivalent Privacy*) e WPA (*Wi-Fi Protected Access*).

Inatel




Compartilhamento seguro de chaves secretas

- Existem várias formas de distribuir chaves secretas de maneira segura. Normalmente, as formas mais usadas são baseadas no uso da criptografia de chave pública para distribuição das chaves secretas.
 - Distribuição de chaves secretas com criptografia de chave pública.
 (Usada no SSL/TLS).
 - Acordo de chaves Diffie-Hellman. (Usada no IP-Sec).
 - Criptografia quântica. (Usada em sistemas QKD (*Quantum Key Distribution*))



Criptografia Assimétrica

• A criptografia assimétrica é uma forma de criptossistema em que a criptografia e a decriptografia são realizadas usando diferentes chaves — uma chave pública (PU_b) e uma chave privada (PR_b) . É conhecida também como criptografia de chave pública.





RSA - Rivest Shamir Adlleman

- Publicado em 1978 por 3 professores do MIT é desde então a técnica de uso geral mais aceita e implementada para criptografia de chave pública. Trata-se de um esquema de cifra por bloco.
- Criptografia

$$C = M^e \mod(n)$$

• Decriptografia

$$M = C^d \bmod(n) = M^{ed} \bmod(n)$$