Actividad 2.2 - Llave USB de login con Rohos

Autor: Pedro Martín Escuela
Asignatura: Bastionado de Redes y Sistemas

Índice

Introducción

Precauciones: Crea una instantánea de la máquina virtual antes de configurar los autenticadores (puede dar fallos y perder el acceso a la máquina)

En esta actividad configuraremos un USB que actúe como “llave” de login de nuestro sistema Windows.

Herramientas

Para esta actividad vamos a necesitar:


- Un pendrive USB (ningún tamaño en específico)
- Una máquina virtual con W10 o W11.
- El software Rohos Logon Key.

Ejercicio


Utiliza **Rohos** para configurar el **USB** de manera que el sistema pueda iniciar sesión con nuestro usuario automáticamente al conectar la llave. Configúralo también para que al extraer la llave, la sesión se cierre automáticamente.

¿En caso de extraviarse la llave, qué opciones tendríamos para iniciar sesión?

Comenzamos preparando la máquina de Windows añadiendole un pendrive virtual desde virtual-box:



Luego damos formato al pendrive e instalamos Rohos:







> **Nota**: Antes de seguir, hacemos una instantánea a la mv, por si acaso, hagamos mal la configuración de la llave y perdamos el acceso.


Seguimos configurando el pendrive. Seleccionamos el dispositivo que queremos usar como "llave", introducimos la contraseña y confirmamos.


Rohos Logon Key
pedro
Llave USB no está configurada aún. Configurar Opciones...
Ayuda...
Configurar la llave USB
Establecer unidad de USB como llave de acceso para Windows. Establecer código NIP. Setup smartphone
Configurar Opciones
Cambiar modo de autenticación, opciones de inicio de sesión por llave USB, personalizar pantalla de inicio de sesión.
Setup OTP token
You can setup Google Authenticator or Yubikey HOTP as a login method to your computer..
Users and keys
Manage the list of registered users and authentication devices.
15 días de período de prueba. 14 días restan. Comprar versión completa en línea. Registro



Rohos Logon Key
pedro
Configurar llave USB
Buscar carpeta
Puede especificar manualmente su llave USB, Si Rohos no la detecta automáticamente.
Este equipo
Windows (C:)
PESHIBA KEY (D:)
Carpeta:
Este equipo
Aceptar
Cancelar
Borrar..
Configurar llave USB
Cancelar




Además, configuramos algunas opciones en los ajustes de Rohos para que el usuario en concreto no pueda iniciar sesión sin conectar el usb, aun que introduzca el usuario y contraseña correctamente. También establecemos que al extraer la llave, la sesión se cierre automáticamente.




Comprobamos que sin insertar el **USB**, no podemos iniciar sesión:



Nos aseguramos que insertandolo se inicie sesión automaticamente:



Y que desconectándolo nos cierre sesión



Y con esto habremops terminado de configurar un USB como llave, con Rohos.