

Analisi dei Requisiti

Informazioni sul documento

Nome Documento Analisi dei Requisiti

Versione 1.0

StatoFormaleUsoEsterno

Data Creazione2 marzo 2015Data Ultima Modifica2 marzo 2015

 $\begin{array}{c} {\bf Redazione} \\ {\bf Approvazione} \end{array}$

Verifica

Lista distribuzione LateButSafe

Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Proponente Zucchetti S.p.a.



Sommario

Il presente documento riporta l'Analisi dei Requisiti effettuata per il capitolato Premi.



Registro delle modifiche

Versione Autore	Data	Descrizione
1.0		Prima stesura del documento.

Tab 1: Versionamento del documento



Storico

$\operatorname{pre-RR}$

Versione 1.0	Nominativo
Redazione	
Verifica	
Approvazione	

Tab 2: Storico ruoli pre-RR



Indice

T	Casi	d'uso 8
	1.1	UC 1 - Caso generale
	1.2	UC 1.2 - Creazione presentazione
	1.3	UC 1.2.1 - Navigazione FileSystem presentazioni sul server
	1.4	UC 1.2.2 - Selezione cartella
	1.5	UC 1.2.3 - Conferma e creazione presentazione vuota
	1.6	UC 1.3 - Modifica presentazione
	1.7	UC 1.3.1 - Modifica presentazione da desktop
	1.8	UC 1.3.1.1 - Inserimento nuovo frame
	1.9	UC 1.3.1.1.1 - Selezione frame
	1.10	UC 1.3.1.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione
		UC 1.3.1.2 - Spostamento frame
	1.12	UC 1.3.1.3 - Modifica desktop di un frame
	1.13	UC 1.3.1.3.1 - Inserimento di un elemento testo
	1.14	UC 1.3.1.3.2 - Inserimento di un elemento immagine
		UC 1.3.1.3.3 - Inserimento di un elemento video
	1.16	UC 1.3.1.3.4 - Modifica di un elemento testo
	1.17	UC 1.3.1.3.5 - Modifica di un elemento immagine
		UC 1.3.1.3.6 - Modifica di un elemento video
	1.19	UC 1.3.1.3.7 - Spostamento di un elemento
		UC 1.3.1.3.8 - Eliminazione di un elemento
	1.21	UC 1.3.1.3.9 - Inserimento di un elemento scelta
	1.22	UC 1.3.1.3.10 - Modifica di un elemento scelta
	1.23	UC 1.3.1.3.11 - Modifica della dimensione del frame
	1.24	UC 1.3.1.3.12 - Modifica della forma di un frame
	1.25	UC 1.3.1.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame
	1.26	UC 1.3.1.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame
	1.27	UC 1.3.1.3.15 - Modifica dello sfondo del frame
	1.28	UC 1.3.1.4 - Eliminazione frame
	1.29	UC 1.3.1.5 - Impostazione sfondo
	1.30	UC 1.3.1.5.1 - Inserimento sfondo
	1.31	UC 1.3.1.5.1.1 - Selezione immagine sfondo
		UC 1.3.1.5.1.2 - Selezione colore sfondo
	1.33	UC 1.3.1.5.1.3.1 - Definizione area sfondo
	1.34	UC 1.3.1.5.1.4 - Conferma sfondo
		UC 1.3.1.5.2 - Spostamento sfondo
	1.36	UC 1.3.1.5.3 - Ridimensionamento sfondo
		UC 1.3.1.6 - Definizione percorsi di visualizzazione
	1.38	UC 1.3.1.6.1 - Imposta frame iniziale
		UC 1.3.1.6.2 - Nuova transizione
		UC 1.3.1.6.3 - Togli frame dal percorso
		UC 1.3.1.6.4 - Elimina transizione
	1.42	UC 1.3.1.6.5 - Definisci scelta



	UC 1.3.1.7 - Gestione bookmark	
1.44	UC 1.3.1.7.1 - Inserimento bookmark	27
1.45	UC 1.3.1.7.2 - Eliminazione bookmark	28
1.46	UC 1.3.1.8 - Definizione effetti di transizione	28
	UC 1.3.1.8.1 - Selezione transizione	29
1.48	UC 1.3.1.8.2 - Selezione effetto	29
1.49	UC 1.3.1.8.3 - Conferma effetto	29
1.50	UC 1.3.1.8.4 - Imposta velocità transizione	29
1.51	UC 1.3.1.9 - Definizione tempo di permanenza	30
1.52	UC 1.3.1.10 - Salvataggio modifiche in locale	30
1.53	UC 1.3.2 - Modifica presentazione da mobile	31
1.54	UC 1.3.2.1 - Modifica mobile di un frame	32
1.55	UC 1.3.2.1.1 - Inserimento di un elemento testo	32
1.56	UC 1.3.2.1.2 - Modifica di un elemento testo	32
1.57	UC 1.3.2.2 - Gestione mobile dei bookmark	33
1.58	UC 1.3.2.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark	33
1.59	UC 1.3.2.2.2 - Rimozione di un bookmark	33
1.60	UC 1.14 - Esecuzione presentazione locale	34
1.61	UC 1.5 - Esecuzione presentazione online	35
1.62	UC 1.18 - Esecuzione presentazione	36
1.63	UC 1.18.1 - Esecuzione manuale	37
1.64	UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame	37
1.65	UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame	38
1.66	UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo	38
	UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore	38
1.68	UC 1.18.1.18 - Possibilità di ingrandimento del contenuto	38
1.69	UC 1.18.1.6 - Riproduzione media	39
1.70	UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un media	39
1.71	UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del media	39
1.72	UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media	40
1.73	UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi punto	40
1.74	UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso	40
1.75	UC 1.18.2 - Esecuzione automatica	41
1.76	UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione	41
1.77	UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione	42
1.78	UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione	42
	UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione	42
	UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame	42
	UC 1.18.2.6 - Gestione media	42
1.82	UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un media	43
	UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del media $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	43
1.84	UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	44
	UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi minuto	44
	UC 1.18.2.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso	44
1.87	UC 1.18.2.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video	44
1.88	UC 1.18.3 - Passaggio alla presentazione automatica	44



1.89 UC 1.18.4 - Passaggio alla presentazione manuale	44
$1.90~{\rm UC}$ 1.6 - Creazione di un'Infografica	46
1.91 UC 1.6.1 - Selezione della modalità infografica	47
1.92 UC 1.7 - Gestione archivio utente sul server	48
1.93 UC 1.7.1 - Inserimento immagini	49
1.94 UC 1.7.1.1 - Selezione immagini	50
	50
	50
	51
1.98 UC 1.7.1.2 - Navigazione nel FileSystem delle immagini	51
	51
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52
	52
	52
	53
	53
v c	54
	54
	54
	54
	55
· · ·	55
	55
	56
	56
	56
1	57
v 1	57
	57
	58
	58
•	58
	59
<u> </u>	59
	59
	60
	60
	61
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61
	61
	61
	62
	62
e v	63 62
	63
1.134UC 1.7.7.3 - Selezione infografiche da eliminare	63




1.135UC 1.7.7.4 - Conferma selezione ed eliminazione	3
1.136UC 1.8 - Registrazione Account	4
1.137UC1.8.1 - Inserimento username per la registrazione 64	4
1.138 UC1.8.2 - Inserimento password per la registrazione 65	5
1.139UC1.8.3 - Reinserimento password per la registrazione 65	5
1.140UC1.8.4 - Registrazione	5
$1.141 \mathrm{UC}\ 1.9$ - Gestione template infografiche	6
1.142UC1.9.1 - Caricamento di un template	7
1.143UC 1.9.1.1 - Navigazione nel file system	7
1.144UC 1.9.1.2 - Selezione file	7
$1.145 \mathrm{UC}$ 1.9.3 - Caricamento di un elemento	8
1.146UC 1.9.3.1 - Navigazione nel file system	8
1.147UC 1.9.3.2 - Selezione file	9
1.148UC 1.9.4- Eliminazione di un template $\dots \dots \dots$	9
1.149UC 1.9.5 - Annulla/Ripristina	9
1.150UC 1.9.5.1 - Annullamento comando	0
$1.151 \mathrm{UC}$ 1.9.5.2 - Ripristino del comando annullato	0
$1.152 \mathrm{UC}\ 1.9.5.3$ - Ripristino del template eliminato \ldots	0
1.153UC 1.10 - Login account utente	1
1.154UC1.10.1 - Inserimento username	1
1.155UC1.10.2 - Inserimento password	1
1.156UC1.10.3 - Autenticazione	2
1.157UC 1.11 - Gestione profilo	3
$1.158 \text{UC}\ 1.11.1$ - Modifica password	3
1.159UC 1.11.2 - Conferma modifica password	3
1.160UC1.12 - Download infografica	4
1.161UC 1.12.1 - Navigazione nel FS infografiche	4
1.162UC 1.12.2 - Selezione infografica	5
1.163UC 1.12.3 - Navigazione FS utente	5
1.164UC 1.12.4 - Conferma posizione e scaricamento	5
1.165UC1.13 - Logout	6
1.166UC 1.16 - Download Presentazione	7
1.167UC 1.16.1 - Navigazione nel FS delle presentazioni	7
1.168UC 1.16.2 - Selezione presentazione	7
1.169UC 1.16.3 - Conferma posizione e scaricamento	8



1 Casi d'uso

1.1 UC 1 - Caso generale



Attori: utente desktop, utente mobile, amministratore di sistema.

Descrizione: il sistema deve mettere l'utente in condizioni di raccogliere idee e materiale multimediale da essere usati in una presentazione, creare una presentazione, modificare una presentazione, creare infografiche a partire da una presentazione, salvare ciò che ha prodotto su di un server ed infine eseguire una presentazione creata con il sistema.

Precondizione: il sistema è avviato e pronto all'uso.

Postcondizione: è stato eseguito ciò che l'utente desiderava e che il sistema è in grado di eseguire.


- 1. l'utente si registra creando un account utente (UC 1.8);
- 2. l'utente può effettuare il login (UC 1.10) e il logout (UC 1.13);
- 3. l'utente può gestire il proprio account (UC 1.11);
- 4. l'utente può creare una nuova presentazione (UC 1.2);



- 5. l'utente può modificare una presentazione (UC 1.3);
- 6. l'utente può eseguire la presentazione (UC 1.18) da locale (UC 1.14) oppure online (UC 1.5);
- 7. l'utente può gestire le presentazioni in locale (UC 1.15);
- 8. l'utente desktop può gestire il proprio archivio sul server tramite il proprio account (UC 1.7);
- 9. l'utente può ottenere una presentazione dal server tramite il proprio account (UC 1.16);
- 10. l'utente può creare un'infografica della presentazione (UC 1.6);
- 11. l'utente può modificare un'infografica (UC 1.17);
- 12. l'utente può caricare l'infografica sul proprio spazio a disposizione sul server (UC 1.12);
- 13. l'utente può gestire i propri template delle infografiche (UC 1.9).



1.2 UC 1.2 - Creazione presentazione



Attori: utente autenticato...

Descrizione: l'utente sceglie una cartella dove inserire la nuova presentazione e procede a crearla.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login.

Postcondizione: l'utente ha creato una presentazione vuota nella posizione desiderata.

Procedura principale:

- 1. navigazione FileSystem presentazioni sul server (UC 1.2.1);
- 2. selezione cartella (UC 1.2.2);
- 3. conferma e creazione presentazione vuota (UC 1.2.3).

1.3 UC 1.2.1 - Navigazione FileSystem presentazioni sul server

Attori: utente autenticato.

Descrizione: L'utente naviga nelle proprie cartelle fino a scegliere quella in cui salvare la nuova presentazione; il sistema mostra il contenuto della directory corrente.

Precondizione: l'utente vuole creare una presentazione vuota.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella in cui desidera sia salvata la nuova presentazione.

1.4 UC 1.2.2 - Selezione cartella

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma che la directory corrente è quella in cui scrivere la nuova presentazione.

Precondizione: l'utente si trova nella directory in cui eseguire il salvataggio del file.



Postcondizione: l'utente ha confermato la scelta fatta.

Procedura principale:

1. l'utente desidera cambiare cartella.

1.5 UC 1.2.3 - Conferma e creazione presentazione vuota

Attori: utente autenticato.

Descrizione: il sistema crea una presentazione vuota nella posizione selezionata precedente-


mente dall'utente.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui salvare il file.

Postcondizione: viene creata una nuova presentazione nella posizione selezionata dall'utente.



1.6 UC 1.3 - Modifica presentazione



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare una presentazione.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login. L'utente


desidera cambiare una presentazione presente nel sistema.

Postcondizione: l'utente ha effettuato le modifiche desiderate.

- 1. modifica da desktop (UC 1.3.1);
- 2. modifica da mobile (UC 1.3.2).



1.7 UC 1.3.1 - Modifica presentazione da desktop



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente ha la possibilità di modificare una presentazione.


Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha modificato la presentazione selezionata e salvato le modifiche in locale.

- 1. l'utente può inserire un nuovo frame vuoto (UC 1.3.1.1);
- 2. l'utente può spostare i frame nel piano della presentazione (UC 1.3.1.2);
- 3. l'utente può modificare i frame inseriti (UC 1.3.1.3);
- 4. l'utente può eliminare i frame inseriti (UC 1.3.1.4);
- 5. l'utente può impostare uno sfondo (UC 1.3.1.5);



- 6. l'utente può definire i percorsi della presentazione (UC 1.3.1.6);
- 7. l'utente può inserire e cancellare bookmark (UC 1.3.1.7);
- 8. l'utente può impostare le opzioni di esecuzione della presentazione (UC 1.3.1.8);
- 9. l'utente può definire i tempi di permanenza (UC 1.3.1.9);
- 10. l'utente può salvare le modifiche in locale (UC 1.3.1.10).

1.8 UC 1.3.1.1 - Inserimento nuovo frame



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire un nuovo frame nel piano della presentazione.

Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel menu a lato del piano della presentazione;
- 2. l'utente sposta il frame all'interno del piano della presentazione;
- 3. l'utente rilascia il frame.

1.9 UC 1.3.1.1.1 - Selezione frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare uno dei frame definiti nel menu a lato del piano della presentazione.

Precondizione: è stata selezionata una presentazione in locale e aperta in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha selezionato dal menu il frame desiderato.

- 1. l'utente seleziona l'icona nuovo frame nel menu a sinistra del piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona uno dei frame ora selezionabili nel menu a sinistra del piano della presentazione.



1.10 UC 1.3.1.1.2 - Spostamento frame nel piano della presentazione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un nuovo frame nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

un frame da inserire nel menu a sinistra del piano della presentazione.

Postcondizione: l'utente ha inserito nel piano di modifica un nuovo frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente rilascia la selezione sul frame.

$1.11~~{ m UC}~1.3.1.2$ - Spostamento frame


Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare un frame nel piano della presentazione. Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha spostato un frame nel piano della presentazione.

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente sposta il frame nel piano della presentazione;
- 3. l'utente rilascia il frame selezionato.



1.12 UC 1.3.1.3 - Modifica desktop di un frame



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop ha scelto l'opzione di modifica di un frame. L'utente desktop può scegliere di inserire o modificare un elemento (che può essere del testo, un'immagine, o un video), di spostare un elemento, di eliminare un elemento, di inserire o eliminare una scelta. Inoltre può modificare la dimensione e la forma del frame, lo spessore e il colore del bordo, e modificare lo sfondo.

Precondizione: l'utente desktop intende modificare un frame.

Postcondizione: nella presentazione è presente un frame modificato.

Procedura principale:

1. inserimento di un elemento testo (UC 1.3.1.3.1);



- 2. inserimento di un elemento immagine (UC 1.3.1.3.2);
- 3. inserimento di un elemento video (UC 1.3.1.3.3);
- 4. modifica di un elemento testo (UC 1.3.1.3.4);
- 5. modifica di un elemento immagine (UC 1.3.1.3.5);
- 6. modifica di un elemento video (UC 1.3.1.3.6);
- 7. spostamento di un elemento (UC 1.3.1.3.7);
- 8. eliminazione di un elemento (UC 1.3.1.3.8);
- 9. inserimento di un elemento scelta (UC 1.3.1.3.9);
- 10. modifica di un elemento scelta (UC 1.3.1.3.10);
- 11. modifica della dimensione del frame (UC 1.3.1.3.11);
- 12. modifica della forma del frame (UC 1.3.1.3.12);
- 13. modifica dello spessore del bordo del frame (UC 1.3.1.3.13);
- 14. modifica del colore del bordo del frame (UC 1.3.1.3.14);
- 15. modifica dello sfondo del frame (UC 1.3.1.3.15);

1.13 UC 1.3.1.3.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera inserire un nuovo elemento testo.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento testo..

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento testo;
- 2. l'utente desktop inserisce il testo desiderato.

1.14 UC 1.3.1.3.2 - Inserimento di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo immagine all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera inserire un elemento immagine.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento immagine.

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento immagine;
- 2. l'utente desktop inserisce l'immagine desiderata.



1.15 UC 1.3.1.3.3 - Inserimento di un elemento video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce un elemento di tipo video all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera inserire un elemento video. Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento video.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento video;
- 2. l'utente desktop inserisce il video desiderato.

1.16 UC 1.3.1.3.4 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica un elemento testo presente all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare un elemento testo. Postcondizione: nel frame è presente un elemento testo modificato.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona un elemento testo;
- 2. l'utente desktop modifica il testo selezionato.

1.17 UC 1.3.1.3.5 - Modifica di un elemento immagine

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione di un elemento immagine presente al-

l'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la dimensione di un elemento immagine. Postcondizione: nel frame è presente un elemento immagine con una dimensione modificata. Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona un elemento immagine;
- 2. l'utente desktop modifica la dimensione dell'elemento immagine.

1.18 UC 1.3.1.3.6 - Modifica di un elemento video

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione di un elemento video presente all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la dimensione di un elemento video. Postcondizione: nel frame è presente un elemento video con una dimensione modificata. Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona un elemento video;
- 2. l'utente desktop modifica la dimensione dell'elemento video.



1.19 UC 1.3.1.3.7 - Spostamento di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop sposta un elemento qualsiasi all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera spostare un elemento. Postcondizione: nel frame è presente un elemento spostato.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento e lo trascina all'interno del frame.

1.20 UC 1.3.1.3.8 - Eliminazione di un elemento

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop elimina un elemento qualsiasi all'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera eliminare un elemento. Postcondizione: l'utente desktop ha eliminato un elemento.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona un elemento;

2. l'utente desktop elimina l'elemento selezionato.

1.21 UC 1.3.1.3.9 - Inserimento di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop inserisce all'interno di un frame un elemento scelta verso un

altro frame non appartenente allo stesso percorso del frame. **Precondizione**: l'utente desktop desidera inserire una scelta.

Postcondizione: l'utente desktop ha inserito una nuova scelta.

Procedura principale:

1. l'utente desktop seleziona l'opzione di inserimento scelta;

- 2. l'utente desktop seleziona un altro frame;
- 3. l'utente desktop assegna il nome all'elemento scelta.

1.22 UC 1.3.1.3.10 - Modifica di un elemento scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il testo assegnato ad un elemento scelta presente al-

l'interno del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare il nome assegnato ad una scelta all'in-

terno del frame.

Postcondizione: l'utente desktop ha modificato il nome di un elemento scelta.

- 1. l'utente desktop seleziona un elemento scelta;
- 2. l'utente desktop modifica il testo del nome assegnato all'elemento scelta.



1.23 UC 1.3.1.3.11 - Modifica della dimensione del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la dimensione del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la dimensione del frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame con una nuova dimensione.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della dimensione del frame;
- 2. l'utente desktop ridimensiona il frame.

1.24 UC 1.3.1.3.12 - Modifica della forma di un frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica la forma del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare la forma del frame. Postcondizione: la presentazione contiene un frame con una nuova forma.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica della forma del frame;
- 2. l'utente desktop seleziona la nuova forma del frame.

1.25 UC 1.3.1.3.13 - Modifica dello spessore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica lo spessore del bordo del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare lo spessore del bordo del frame. Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un bordo con un nuovo spessore.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello spessore del bordo del frame;
- 2. l'utente desktop ridimensiona lo spessore del bordo del frame.

1.26 UC 1.3.1.3.14 - Modifica del colore del bordo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica il colore del bordo del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare il colore del bordo del frame.

Postcondizione: la presentazione contiene un frame con un bordo con un nuovo colore.

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica del colore del bordo del frame;
- 2. l'utente desktop seleziona il nuovo colore del bordo del frame.



1.27 UC 1.3.1.3.15 - Modifica dello sfondo del frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente desktop modifica lo sfondo del frame.

Precondizione: l'utente desktop desidera modificare lo sfondo del frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame con un nuovo sfondo.

Procedura principale:

- 1. l'utente desktop seleziona l'opzione per la modifica dello sfondo del frame;
- 2. l'utente desktop può selezionare un nuovo colore di sfondo del frame;
- 3. l'utente desktop può selezionare una nuova immagine di sfondo del frame.

1.28 UC 1.3.1.4 - Eliminazione frame

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può eliminare un frame dal piano della presentazione. Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. Postcondizione: l'utente ha eliminato un frame dal piano della presentazione.


Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'icona cancella frame;
- 3. l'utente conferma la cancellazione del frame.

Scenari alternativi:

• l'utente non conferma l'azione di cancellazione e si ritorna alla precondizione.

1.29 UC 1.3.1.5 - Impostazione sfondo





Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può impostare un'immagine o un colore di sfondo alla presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha impostato una sfondo sul piano della presentazione.


Procedura principale:

- 1. l'utente inserisce un'immagine o un colore di sfondo in un'area definita (UC 1.3.1.5.1);
- 2. l'utente può spostare l'area di sfondo sul piano della presentazione (UC 1.3.1.5.2);
- 3. l'utente può ridimensionare l'area di sfondo sul piano della presentazione (UC 1.3.1.5.3);
- 4. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

Scenari alternativi:

• l'utente non conferma l'inserimento dello sfondo e si ritorna alla precondizione.

1.30 UC 1.3.1.5.1 - Inserimento sfondo



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire una immagine o un colore di sfondo nel piano della presentazione

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito uno sfondo nel piano della presentazione.

- 1. l'utente può selezionare un'immagine da usare come sfondo (UC 1.3.1.5.1);
- 2. l'utente può selezionare un colore da usare come sfondo (UC 1.3.1.5.2);
- 3. l'utente definisce un'area nel piano della presentazione per ospitare lo sfondo (UC 1.3.1.5.3);



4. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo (UC 1.3.1.5.4).

Scenari alternativi:

• l'utente annulla l'inserimento di un nuovo sfondo.

1.31 UC 1.3.1.5.1.1 - Selezione immagine sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un'immagine per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

imposta sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un'immagine per lo sfondo.

Procedura principale:

- 1. l'utente scorre i file immagine nelle cartelle locali dell'applicazione;
- 2. l'utente seleziona un'immagine;
- 3. l'utente conferma la selezione.

1.32 UC 1.3.1.5.1.2 - Selezione colore sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un colore per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

imposta sfondo.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un colore per lo sfondo.

Procedura principale:

- 1. l'utente scorre i colori definiti;
- 2. l'utente seleziona un colore;
- 3. l'utente conferma la selezione.

1.33 UC 1.3.1.5.1.3.1 - Definizione area sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire un'area per lo sfondo.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica ed ha selezionato

un'immagine o un colore per lo sfondo.

Postcondizione: l'utente ha definito un'area per lo sfondo.

- 1. l'utente selezionaun'area nel piano di presentazione;
- 2. l'utente conferma la definizione dell'area .



1.34 UC 1.3.1.5.1.4 - Conferma sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente deve confermare l'inserimento di uno sfondo.

Precondizione: l'utente ha selezionato un colore o un'immagine per lo sfondo e ne ha definito

l'area.

Postcondizione: l'utente ha inserito uno sfondo.

Procedura principale:

1. l'utente conferma l'inserimento dello sfondo.

1.35 UC 1.3.1.5.2 - Spostamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può spostare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica in cui è presente

un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha spostato uno sfondo nel piano della presentazione.

Procedura principale:

1. l'utente seleziona l'area di sfondo;

2. l'utente sposta l'area di sfondo sul piano della presentazione.

1.36 UC 1.3.1.5.3 - Ridimensionamento sfondo

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può ridimensionare l'area di sfondo nel piano della presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica in cui è presente


un'area di sfondo.

Postcondizione: l'utente ha ridimensionato uno sfondo nel piano della presentazione.

- 1. l'utente seleziona l'area dello sfondo;
- 2. l'utente seleziona l'icona 'ridimensianamento';
- 3. l'utente ridefinisce l'area dello sfondo
- 4. l'utente conferma la nuova area.



1.37 UC 1.3.1.6 - Definizione percorsi di visualizzazione



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire la sequenza delle slide visualizzate di una presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha definito la sequenza delle slide visualizzate in fase di esecuzione

della presentazione aperta.

Procedura principale:

- 1. l'utente passa alla modalità modifica percorsi di visualizzazione;
- 2. l'utente imposta un frame come primo elemento visualizzato di una presentazione;
- 3. l'utente può definire nuove transizioni tra frame;
- 4. l'utente può definire delle scelte che portano a frame sceglibili;
- 5. l'utente può escludere un frame parte di un percorso;
- 6. l'utente può eliminare una transizione.

1.38 UC 1.3.1.6.1 - Imposta frame iniziale

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può impostare il primo frame visualizzato in fase di esecuzione di una presentazione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi di visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha impostato il primo frame visualizzato in fase di esecuzione della presentazione aperta.



- 1. l'utente seleziona un frame sul piano della presentazione (glossario);
- 2. l'utente seleziona l'icona inizio a lato del frame.

1.39 UC 1.3.1.6.2 - Nuova transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire una nuova transizione tra due frame.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una transizione tra due frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona una frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'icona aggiungi transizione;
- 3. l'utente seleziona il frame destinazione.

1.40 UC 1.3.1.6.3 - Togli frame dal percorso

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può togliere la visualizzazione di un frame dal percorso.

Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una transizione tra due frame.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'azione togli slide a lato del numero indicante la visualizzazione associata al frame selezionato;
- 3. l'utente conferma l'eliminazione della slide.

1.41 UC 1.3.1.6.4 - Elimina transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può eliminare una transizione tra due frame del piano di presentazione. **Precondizione**: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione, la presentazione aperta contiene almeno una transizione.

Postcondizione: l'utente ha eliminato una transizione tra due frame.

- 1. l'utente seleziona una transizione nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'azione cancella transizione.



1.42 UC 1.3.1.6.5 - Definisci scelta

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire una scelta di transizione (glossario).


Precondizione: l'utente ha selezionato la modalità modifica percorsi visualizzazione.

Postcondizione: l'utente ha definito una scelta di transizione.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona un frame nel piano della presentazione;
- 2. l'utente seleziona l'azione nuova scelta;
- 3. l'utente seleziona il frame destinazione;
- 4. l'utente imposta un nome alla scelta.

1.43 UC 1.3.1.7 - Gestione bookmark



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire e cancellare bookmark alle slide.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica. **Postcondizione**: l'utente ha inserito o eliminato i bookmark alle slide.

Procedura principale:

- 1. l'utente può inserire un nuovo bookmark ad una slide;
- 2. l'utente può eliminare un bookmark da una slide.

1.44 UC 1.3.1.7.1 - Inserimento bookmark

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può inserire bookmark alle slide.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha inserito un bookmark ad una slide.



- 1. l'utente seleziona un frame associato alla slide a cui inserire il bookmark;
- 2. l'utente selezione l'icona inserisci bookmark a lato del numero della slide corrispondente.

1.45 UC 1.3.1.7.2 - Eliminazione bookmark

Attori: utente desktop


Descrizione: l'utente può cancellare bookmark alle slide.

Precondizione: l'utente ha eliminato un bookmark da una slide. **Postcondizione**: l'utente ha eliminato un bookmark da una slide.

Procedura principale:

- 1. l'utente seleziona il frame associato alla slide da cui eliminare il bookmark;
- 2. l'utente seleziona l'icona elimina bookmark a lato del frame e del numero della slide a cui è associato il bookmark da eliminare.

1.46 UC 1.3.1.8 - Definizione effetti di transizione



Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire gli effetti di transizione tra una slide e la successiva.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha modificato l'effetto di transizione per le transizioni desiderate. **Procedura principale**:

- 1. l'utente seleziona la transizione a cui modificare l'effetto di transizione;
- 2. l'utente seleziona l'icona effetto transizione;
- 3. l'utente seleziona un effetto tra quelli definiti;



- 4. l'utente può selezionare la velocità di transizione;
- 5. l'utente conferma il cambiamento.

Scenari alternativi:

• l'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

1.47 UC 1.3.1.8.1 - Selezione transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente selezionare una transizione tra due frame consecutivi in un percorso. **Precondizione**: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato

l'opzione effetti transazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una transizione.

1.48 UC 1.3.1.8.2 - Selezione effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può selezionare un effetto grafico di transizione da associare ad una

transizione tra due frame.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato

l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un effetto di transizione per una transizione.

1.49 UC 1.3.1.8.3 - Conferma effetto

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può confermare la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione, un effetto grafico per essa e una velocità di visualizzazione per la transizione.

Postcondizione: l'utente ha confermato la modifica di un effetto grafico su di una transizione.

1.50 UC 1.3.1.8.4 - Imposta velocità transizione

Attori: utente desktop

Descrizione: l'impostare una velocita di visualizzazione di un effetto grafico su una transizio-

ne.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica e ha selezionato l'opzione effetti transazioni, l'utente ha selezionato una transizione e un effetto grafico su di essa

Postcondizione: l'utente ha impostato la velocità di visualizzazione di un effetto grafico su una transizione.



1.51 UC 1.3.1.9 - Definizione tempo di permanenza

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può definire il temo di permanenza per ogni slide in modalità esecuzione

automatica di una presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha modificato il tempo di permanenza alle slide in modalità esecu-

zione automatica di una presentazione.

Procedura principale:

1. l'utente seleziona la voce in menu tempo di permanenza;

- 2. l'utente scrive il tempo di permanenza nella casella comparsa dall'azione precedente in secondi;
- 3. l'utente conferma la modifica.

Scenari alternativi:

• l'utente non conferma la modifica e si ritorna alla precondizione.

1.52 UC 1.3.1.10 - Salvataggio modifiche in locale

Attori: utente desktop

Descrizione: l'utente può salvare in locale le modifiche fatte ad una presentazione.

Precondizione: l'utente ha aperto una presentazione in modalità modifica.

Postcondizione: l'utente ha salvato in locale le modifiche fatte ad una presentazione.

Procedura principale:


- 1. l'utente seleziona l'icona salva in locale nel menu a lato del piano di presentazione;
- 2. l'utente conferma l'azione.

Scenari alternativi:

• l'utente ha salvato in locale le modifiche fatte ad una presentazione.



1.53 UC 1.3.2 - Modifica presentazione da mobile



Attori: utente mobile

Descrizione: L'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica della presentazione. L'utente mobile può scegliere di modificare un frame o di gestire i bookmark.

Precondizione: il sistema contiene una presentazione modificata

Postcondizione: il sistema contiene una presentazione modificata.

Procedura principale:


- 1. modifica mobile di un frame (UC 1.3.2.1);
- 2. gestione mobile dei bookmark (UC 1.3.2.2).

Scenari alternativi:

• solo nel caso in cui venga effettuata una modifica l'utente mobile può scegliere di annullare l'ultima modifica eseguita.



1.54 UC 1.3.2.1 - Modifica mobile di un frame



Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile ha scelto l'opzione di modifica di un frame. L'utente mobile può

scegliere di inserire o modificare un elemento testo.

Precondizione: l'utente mobile intende modificare un frame. **Postcondizione**: la presentazione contiene un frame modificato.

Procedura principale:

1. inserimento di un elemento testo (UC 1.3.2.1.1);

2. modifica di un elemento testo (UC 1.3.2.1.2).

1.55 UC 1.3.2.1.1 - Inserimento di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile inserisce un elemento di tipo testo all'interno del frame.

Precondizione: l'utente mobile desidera inserire un nuovo elemento testo.

Postcondizione: nel frame è presente un nuovo elemento testo.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona l'opzione di inserimento testo;

2. l'utente mobile inserisce il testo desiderato.

1.56 UC 1.3.2.1.2 - Modifica di un elemento testo

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile modifica un elemento testo presente all'interno del frame.

Precondizione: l'utente mobile desidera modificare un elemento testo. **Postcondizione**: nel frame è presente un elemento testo modificato.


Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un elemento testo;

2. l'utente mobile modifica il testo selezionato.



1.57 UC 1.3.2.2 - Gestione mobile dei bookmark



Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile ha scelto l'opzione di gestione dei bookmark. L'utente mobile può scegliere di inserire o rimuovere bookmark.

Precondizione: l'utente mobile intende gestire i bookmark.

Postcondizione: la presentazione contiene una diversa gestione dei bookmark.

Procedura principale:

1. inserimento di un nuovo bookmark (UC 1.3.2.2.1);

2. rimozione di un bookmark (UC 1.3.2.2.2).

1.58 UC 1.3.2.2.1 - Inserimento di un nuovo bookmark

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile inserisce un bookmark su un frame che non ne contiene uno. **Precondizione**: l'utente mobile intende inserire un bookmark su un frame che non contiene bookmark.

Postcondizione: il frame selezionato contiene un bookmark.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un frame assegnando il bookmark.

1.59 UC 1.3.2.2.2 - Rimozione di un bookmark

Attori: utente mobile

Descrizione: l'utente mobile rimuove un bookmark su un frame che ne contiene uno.

Precondizione: l'utente mobile intende rimuovere un bookmark da un frame che ne contiene uno.

Postcondizione: il frame selezionato non contiene un bookmark.

Procedura principale:

1. l'utente mobile seleziona un frame rimuovendo il bookmark.



1.60 UC 1.14 - Esecuzione presentazione locale

Attori: utente non autenticato, utente autenticato.

Descrizione: l'utente può eseguire una presentazione locale senza essere connesso al server.

Precondizione: l'utente ha scaricato in locale dal server almeno una presentazione.

Postcondizione: l'utente ha eseguito la presentazione in locale desiderata.

- 1. navigazione tra le presentazioni locali;
- 2. selezione della presentazione da eseguire;
- 3. conferma selezione.



1.61 UC 1.5 - Esecuzione presentazione online

Attori: utente autenticato.


Descrizione: l'utente può eseguire una presentazione sul server.

Precondizione: l'utente ha almeno una presentazione sullo spazio a lui dedicato sul server. **Postcondizione**: l'utente ha eseguito una presentazione sullo spazio a lui dedicato sul server.

- 1. navigazione tra le presentazioni sullo spazio a lui dedicato sul server;
- 2. selezione della presentazione da eseguire;
- 3. conferma selezione.



1.62 UC 1.18 - Esecuzione presentazione



Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può eseguire una presentazione. L'esecuzione può avvenire in maniera automatica oppure controllandone manualmente l'avanzamento.

Precondizione: una presentazione è già stata caricata e l'utente può avviarla nella modalità desiderata.


Postcondizione: la presentazione è stata eseguita secondo il metodo scelto.

Procedura principale:

- 1. scelta del metodo con cui eseguirla: automatica (UC 1.18.2) o manuale (UC 1.18.1);
- 2. possibilità di passare da manuale ad automatico e viceversa (UC 1.18.3) (UC 1.18.4).



1.63 UC 1.18.1 - Esecuzione manuale



Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può scorrere la presentazione, scegliere il percorso da intraprendere a runtime, cambiare livello di visualizzazione, tornare a punti precedenti o passare alla presentazione automatica

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. l'utente scorre la presentazione (UC 1.18.1.1);
- 2. l'utente può scegliere il percorso su cui continuare (UC 1.18.1.2);
- 3. l'utente può saltare al bookmark successivo (UC 1.18.1.3);
- 4. l'utente può cambiare il livello di visualizzazione (UC 1.18.1.4);
- 5. l'utente può ingrandire il contenuto (UC 1.18.1.18);
- 6. l'utente può riprodurre file media (UC 1.18.1.6);
- 7. l'utente può avviare la presentazione automatica da qualsiasi frame (UC 1.18.3).

1.64 UC 1.18.1.1 - Scorrimento in avanti e indietro dei frame

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente vuole scorrere la presentazione al frame immediatamente successivo o precedente.



Precondizione: un frame è in presentazione.

Postcondizione: il frame in presentazione è cambiato passando a quello successivo o prece-

dente in base alla scelta dell'utente.

1.65 UC 1.18.1.2 - Scelta all'interno del frame

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente deve poter scegliere come far continuare la presentazione.

Precondizione: il frame in presentazione presenta la possibilità di scegliere con quale percorso

continuare la presentazione e l'utente deve poter effettuare tale scelta.

Postcondizione: la presentazione può continuare con il primo frame del percorso che l'utente

ha scelto.

1.66 UC 1.18.1.3 - Salto al bookmark successivo

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può andare a presentare un altro frame saltando una parte della presentazione.

Precondizione: il frame attuale presenta un bookmark ad un altro frame.

Postcondizione: il frame in presentazione è quello puntato dal bookmark e la presentazione

può continuare da questo punto.

1.67 UC 1.18.1.4 - Passaggio ad un livello superiore

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può salire nel frame padre appena superiore.

Precondizione: il frame in presentazione è figlio di almeno un frame padre (non è quindi la

radice).

Postcondizione: il frame in presentazione è passato al padre.

1.68 UC 1.18.1.18 - Possibilità di ingrandimento del contenuto

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può ingrandire il contenuto presente nel frame, che sia un'immagine, un video o del testo.


Precondizione: il frame in presentazione contiene più elementi di contenuto.

Postcondizione: lo schermo presenta l'immagine, il video o il testo selezionato; l'utente può

in qualsiasi momento ritornare al frame di cui il contenuto fa parte.



1.69 UC 1.18.1.6 - Riproduzione media



Attori: utente generico.

Descrizione: durante una presentazione manuale l'utente potrà riprodurre un media audio o video presente nel frame.

Precondizione: il frame in presentazione contiene un media da riprodurre.

Postcondizione: il media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

Scenario principale:

- 1. l'utente può avviare la riproduzione di un media, dall'inizio (UC 1.18.1.6.1) o da un punto specifico (UC 1.18.1.6.4);
- 2. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media (UC 1.18.1.6.2) e riprenderla successivamente (UC 1.18.1.6.3);
- 3. l'utente può arrestare la presentazione (UC 1.18.1.6.5).

1.70 UC 1.18.1.6.1 - Avvio manuale della riproduzione di un media

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può avviare la riproduzione del media presente nel frame in qualsiasi momento.

Precondizione: il frame in presentazione contiene almeno un media.

Postcondizione: il media è in riproduzione.

1.71 UC 1.18.1.6.2 - Sospensione della riproduzione del media

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media in corso.



Precondizione: è in riproduzione un media.

Postcondizione: il media è in pausa.

1.72 UC 1.18.1.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può far riavviare la riproduzione del media. **Precondizione**: il media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il media ha ripreso la sua riproduzione.

1.73 UC 1.18.1.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi punto

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può può far riprodurre il media da qualsiasi minuto in qualsiasi momen-

to.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è in riproduzione dal punto scelto dall'utente.

1.74 UC 1.18.1.6.5 - Arresto della riproduzione in corso

Attori: utente generico.


Descrizione: l'utente può arrestare la riproduzione del media in corso. Se il media è stato ingrandito allora lo schermo tornerà a presentare il frame di cui il media faceva parte.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è stato arrestato e se l'utente decidesse di riavviarne la riproduzione, essa ripartirà dall'inizio.



1.75 UC 1.18.2 - Esecuzione automatica



Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione, metterla in pausa, arrestarla o passare alla modalità manuale in ogni momento.

Precondizione: il sistema è funzionante e attende la scelta dell'utente.

Postcondizione: l'utente ha avviato la propria presentazione nel modo desiderato.

Scenario principale:

- 1. l'utente avvia la presentazione (UC 1.18.2.1);
- 2. l'utente mette in pausa la presentazione (UC 1.18.2.4) e riprenderla successivamente (UC 1.18.2.2);
- 3. l'utente arresta la presentazione (UC 1.18.2.3);
- 4. l'utente può decidere il tempo di scorrimento frame (UC 1.18.2.5);
- 5. l'utente può gestire i file media (UC 1.18.2.6);
- 6. l'utente decide di passare alla modalità manuale (UC 1.18.4).

1.76 UC 1.18.2.1 - Avvia presentazione

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può avviare la presentazione automatica dal primo frame o da un altro.

Precondizione: una presentazione è stata caricata e un frame è selezionato.

Postcondizione: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame scorrono automaticamente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.



1.77 UC 1.18.2.2 - Riprendi presentazione

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può riprendere la presentazione automatica in seguito ad una sua so-

spensione.

Precondizione: la presentazione automatica è stata temporaneamente sospesa.

Postcondizione: il sistema è in presentazione automatica quindi i frame riprendono a scorrere automaticamente, richiedendo l'intervento dell'utente solo per i frame che prevedono scelte.

1.78 UC 1.18.2.3 - Arresta presentazione

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può arrestare e chiudere la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione viene chiusa e il programma ritorna alla home.

1.79 UC 1.18.2.4 - Sospendi presentazione

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la presentazione. **Precondizione**: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica è stata fermata temporaneamente e potrà essere

ripresa dallo stesso punto in qualsiasi momento.

1.80 UC 1.18.2.5 - Imposta tempo scorrimento frame

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può impostare un tempo di visualizzazione che vale per ogni frame.

Precondizione: la presentazione è in modalità manuale.

Postcondizione: la presentazione automatica può essere avviata con il tempo di scorrimento impostato dall'utente e non con quello impostato al momento della creazione della presentazione.


1.81 UC 1.18.2.6 - Gestione media

Attori: utente generico.

Descrizione: durante una presentazione automatica, se nel frame sono presenti uno o più media essi verranno avviati secondo un certo ordine in modo automatico; l'utente, se ha bisogno, può saltare la riproduzione di tali media e la presentazione automatica continua col frame successivo.

Precondizione: il frame in presentazione contiene dei media da riprodurre.





Postcondizione: il media è in riproduzione o l'utente ha deciso di proseguire coi frame successivi.

Scenario principale:

- 1. la presentazione automatica avvia la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.1);
- 2. l'utente può saltare la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.5);
- 3. l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media (UC 1.18.2.6.2) e riprenderla dallo stesso punto (UC 1.18.2.6.3) o da punti diversi (UC 1.18.2.6.4);
- 4. l'utente ha la possibilità di ingrandire un video (UC 1.18.2.6.6).

1.82 UC 1.18.2.6.1 - Avvio automatico riproduzione di un media

Attori: utente generico.

Descrizione: il media presente nel frame viene fatto riprodurre in modo automatico; se più media sono presenti allora verranno riprodotto tutti uno alla volta.

Precondizione: il frame in presentazione contiene un media.

Postcondizione: il media è in riproduzione.

1.83 UC 1.18.2.6.2 - Sospensione della riproduzione del media

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può mettere in pausa la riproduzione del media in corso.

Precondizione: è in riproduzione un media.

Postcondizione: il media è in pausa.



1.84 UC 1.18.2.6.3 - Ripresa dell'esecuzione del media

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente far riprendere la riproduzione del media. **Precondizione**: il media in riproduzione è stato messo in pausa.

Postcondizione: il media ha ripreso la sua riproduzione.

1.85 UC 1.18.2.6.4 - Riproduzione del media da qualsiasi minuto

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può far riprodurre il media da qualsiasi minuto in qualsiasi momento.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: il media è in riproduzione dal minuto scelto dall'utente.

1.86 UC 1.18.2.6.5 - Possibilità di saltare la riproduzione in corso

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente può saltare la riproduzione in corso e far proseguire normalmente la

presentazione automatica.

Precondizione: un media è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: la presentazione automatica riprende la sua normale esecuzione.

1.87 UC 1.18.2.6.6 - Possibilità di ingrandimento di un video

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente, se lo desidera, può ingrandire il video in riproduzione o in sospensione.

Precondizione: un video è in riproduzione o è stato sospeso.

Postcondizione: lo schermo presenta il video selezionato nella sua interezza; l'utente ha la possibilità in ogni momento di rimpicciolire il video tornando a presentare il frame di cui ne fa parte.

1.88 UC 1.18.3 - Passaggio alla presentazione automatica

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione manuale a quella automatica.

Precondizione: la presentazione manuale è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è avviata dal frame corrente.

1.89 UC 1.18.4 - Passaggio alla presentazione manuale

Attori: utente generico.

Descrizione: l'utente vuole passare dalla presentazione automatica a quella manuale.




Precondizione: la presentazione automatica è in esecuzione.

Postcondizione: la presentazione automatica si è arrestata permettendo all'utente di gestirla manualmente.



1.90 UC 1.6 - Creazione di un'Infografica



Attori: utente desktop, amministratore di sistema.

Descrizione: l'utente è in grado di prendere gli elementi di una presentazione slide e di inserirli in un unico documento stampabile e quindi lineare.

Precondizione: il programma è acceso e funzionante.

Postcondizione: l'utente ha creato un'infografica.

Procedura principale:



- 1. selezione della modalità crea infografica (UC 1.6.1);
- 2. una volta creata l'infografica si entra sempre in modalità modifica (UC 1.17).

1.91 UC 1.6.1 - Selezione della modalità infografica

Attori: utente desktop

Descrizione: permettere all'utente di entrare nella modalità adatta alla creazione di un'info-

grafica.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante.


Postcondizione: l'utente ha avuto accesso alla sezione del programma dedicata alla creazione

e modifica dell'infografica. **Procedura principale**:

1. selezione di un riquadro apposito tramite mouse o tastiera.



1.92 UC 1.7 - Gestione archivio utente sul server



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare i contenuti (immagini e presentazioni) presenti nel proprio spazio all'interno del server, inserendone di nuovi o eliminando quelli presenti.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera effettuare modifiche ai propri file nello spazio all'interno del server.


Postcondizione: l'utente elimina o carica un'immagine o presentazione selezionata nel proprio spazio all'interno del server.

Procedura principale:

- 1. inserimento immagini (UC 1.7.1);
- 2. cancellazione immagini (UC 1.7.2);
- 3. spostamento immagini nel FileSystem (UC 1.7.3);
- 4. spostamento presentazioni (UC 1.7.4);
- 5. eliminazione presentazioni (UC 1.7.5).



1.93 UC 1.7.1 - Inserimento immagini



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di caricare una o più immagini contenute nel proprio computer o dispositivo.

Precondizione: l'utente desidera caricare sul server una o più immagini esistenti in locale.

Postcondizione: l'utente ha caricato sul server le immagini selezionate.

Procedura principale:


- 1. selezione immagini (UC 1.7.1.1);
- 2. navigazione nel FileSystem delle immagini (UC 1.7.1.2);
- 3. conferma e caricamento (UC 1.7.1.3).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.



1.94 UC 1.7.1.1 - Selezione immagini



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare una o più immagini contenute nel proprio dispositivo. **Precondizione**: il sistema è in attesa che l'utente specifichi un percorso da cui selezionare le immagini.

Postcondizione: l'utente ha inizializzato l'attività di upload di immagini e ha a disposizione le immagini che desidera caricare.

Procedura principale:

- 1. navigazione FileSystem locale (UC 1.7.1.1.1);
- 2. selezione immagini locali (UC 1.7.1.1.2);
- 3. conferma selezione (UC 1.7.1.1.3).

1.95 UC 1.7.1.1.1 - Navigazione FileSystem locale

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare una posizione esistente in cui sono contenute le immagini da caricare.

Precondizione: il sistema mostra all'utente le cartelle e le immagini presenti nella directory corrente

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella che contiene le immagini da caricare.

1.96 UC 1.7.1.1.2 - Selezione immagini locali

Attori: utente

Descrizione: l'utente seleziona una o più immagini da caricare.

Precondizione: l'utente ha scelto la cartella da cui caricare le immagini; le immagini sono



presenti nella cartella.

Postcondizione: l'utente ha scelto le immagini dalla cartella corrente.

1.97 UC 1.7.1.1.3 - Conferma selezione


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la propria scelta ed è pronto a proseguire.

Precondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini presenti nella cartella corrente.

Postcondizione: l'utente conferma le operazioni precedenti.

1.98 UC 1.7.1.2 - Navigazione nel FileSystem delle immagini



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una directory nel server in cui inserire le immagini scelte in precedenza.

Precondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini da una directory locale; il sistema mostra all'utente le proprie directory nel FileSystem delle immagini all'interno del server.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una directory in cui eseguire il salvataggio.

Procedura principale:

- 1. navigazione cartelle FileSystem immagini (UC 1.7.1.2.1);
- 2. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.1.2.2);
- 3. conferma scelta cartella (UC 1.7.1.2.3).

1.99 UC 1.7.1.2.1 - Navigazione cartelle FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la posizione in cui inserire i file selezionati; può creare



una nuova cartella in cui inserirli.

Precondizione: il sistema mostra all'utente le cartelle dell'utente inserite nello spazio riservato alle immagini nel server.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella in cui desidera siano inserite le immagini che aveva selezionato in precedenza.

1.100 UC 1.7.1.2.2 - Selezione cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la directory corrente come quella in cui eseguire il caricamento.

Precondizione: l'utente si trova nella directory in cui eseguire il caricamento.

Postcondizione: l'utente ha confermato la scelta fatta.

1.101 UC 1.7.1.2.3 - Conferma scelta cartella

Attori: utente autenticato.

Descrizione: il sistema memorizza la directory selezionata dall'utente per il salvataggio.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui salvare le immagini. **Postcondizione**: il sistema ha in memoria la directory selezionata dall'utente.

1.102 UC 1.7.1.3 - Conferma e caricamento

Attori: utente autenticato.


Descrizione: il sistema scrive le immagini selezionate dall'utente all'interno della cartella indicata

Precondizione: l'utente ha selezionato le immagini da caricare e la posizione in cui salvarle.

Postcondizione: le immagini scelte vengono scritte nella posizione indicata.



1.103 UC 1.7.2 - Cancellazione immagini



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare immagini presenti in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle immagini sul server.

Precondizione: l'utente desidera eliminare immagini esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le immagini che desiderava rimuovere.

Procedura principale:

- 1. navigazione FileSystem immagini (UC 1.7.2.1);
- 2. selezione cartella (UC 1.7.2.2);
- 3. selezione immagini (UC 1.7.2.3);
- 4. conferma selezione ed eliminazione (UC 1.7.2.4).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.104 UC 1.7.2.1 - Navigazione FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare un percorso valido all'interno del server in cui sono inserite le immagini che intende eliminare.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione d'eliminazione di immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con i file immagine da eliminare.



1.105 UC 1.7.2.2 - Selezione cartella

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini da elimi-

nare.

Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono presenti le immagini da

eliminare.

1.106 UC 1.7.2.3 - Selezione immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più immagini esistenti da rimuovere.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini che intende eliminare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le immagini presenti.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini esistenti da eliminare.

1.107 UC 1.7.2.4 - Conferma selezione ed eliminazione


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede all'eliminazione.

Precondizione: l'utente ha selezionato i file immagine da eliminare; tali file esistono.

Postcondizione: il sistema ha eliminato i file immagini selezionati dalla cartella selezionata.

1.108 UC 1.7.3 - Spostamento immagini nel FileSystem delle immagini





Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di selezionare immagini presenti in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle immagini sul server e spostarle in un'altra directory.

Precondizione: l'utente desidera spostare immagini esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha spostato le immagini che desiderava spostare dalla posizione in cui queste si trovavano, in una posizione valida.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem immagini (UC 1.7.3.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.3.2);
- 3. selezione immagini (UC 1.7.3.3);
- 4. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.3.4);
- 5. conferma selezione e spostamento (UC 1.7.3.5).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.109 UC 1.7.3.1 - Navigazione nel FileSystem immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare un percorso valido all'interno del server in cui sono inserite le immagini che intende spostare.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con i file immagine da spostare.

1.110 UC 1.7.3.2 - Selezione Cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini da spostare. Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono presenti le immagini da

spostare.

1.111 UC 1.7.3.3 - Selezione immagini

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più immagini esistenti da spostare.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le immagini che intende spostare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le immagini presenti.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più immagini esistenti da spostare.



1.112 UC 1.7.3.4 - Selezione Cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona dal FileSystem immagini una cartella tra quelle presenti o ne crea una di nuova.

Precondizione: l'utente ha selezionato delle immagini all'interno di un percorso valido nel FileSystem delle immagini; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di destinazione; il server mostra i file immagine e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle immagini. Postcondizione: l'utente ha selezionato una cartella di destinazione valida all'interno del FileSystem delle immagini.

1.113 UC 1.7.3.5 - Conferma selezione e spostamento


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede allo spostamento.

Precondizione: l'utente ha selezionato i file immagine da spostare e la destinazione in cui trasferirli; tali file esistono.

Postcondizione: il sistema ha spostato i file immagini selezionati nella cartella selezionata dall'utente.

1.114 UC 1.7.4 - Spostamento presentazioni



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di selezionare delle presentazioni inserite in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni nel server e spostarle in un'altra



directory, oppure in una nuova.

Precondizione: l'utente desidera spostare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha spostato le presentazioni che desiderava spostare dalla posizione in cui queste si trovavano, in una posizione valida.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle presentazioni (UC 1.7.4.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.4.2);
- 3. selezione presentazioni da spostare (UC 1.7.4.3);
- 4. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.4.4);
- 5. conferma selezione e spostamento (UC 1.7.4.5).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.115 UC 1.7.4.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da spostare.

1.116 UC 1.7.4.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella che contiene le presentazioni da spostare.

1.117 UC 1.7.4.3 - Selezione presentazioni da spostare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più presentazioni esistenti da spostare.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le presentazioni che intende spostare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le presentazioni



contenute in tale cartella.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni esistenti da spostare.

1.118 UC 1.7.4.4 - Selezione cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona dal FileSystem delle presentazioni una cartella tra quelle presenti o ne crea una di nuova.

Precondizione: l'utente ha selezionato delle presentazioni all'interno di un percorso valido nel FileSystem delle presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di destinazione; il server mostra le presentazioni e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una cartella di destinazione valida all'interno del FileSystem delle presentazioni.

1.119 UC 1.7.4.5 - Conferma selezione e spostamento


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede allo spostamento.

Precondizione: l'utente ha selezionato le presentazioni da spostare e la destinazione in cui trasferirle; tali presentazioni esistono.

Postcondizione: il sistema ha spostato le presentazioni selezionate, nella cartella selezionata dall'utente.

1.120 UC 1.7.5 - Eliminazione presentazioni





Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare presentazioni contenute in una cartella, all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni sul server.

Precondizione: l'utente desidera eliminare una o più presentazioni esistenti nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le presentazioni che desiderava rimuovere.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle presentazioni (UC 1.7.5.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.5.2);
- 3. selezione presentazioni da eliminare (UC 1.7.5.3);
- 4. conferma selezione ed eliminazione (UC 1.7.5.4).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.121 UC 1.7.5.1 - Navigazione nel FileSystem delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende rimuovere. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di cancellazione di presentazioni; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da eliminare.

1.122 UC 1.7.5.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le presentazioni da eli-

 $_{
m minare}$.

Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono inserite le presentazioni

da eliminare.

1.123 UC 1.7.5.3 - Selezione presentazioni da eliminare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più presentazioni esistenti da rimuovere.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono inserite le presentazioni che intende eliminare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le presentazioni che lì si trovano.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più presentazioni esistenti da eliminare.




1.124 UC 1.7.5.4 - Conferma selezione ed eliminazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede all'eliminazione. Precondizione: l'utente ha selezionato le presentazioni da eliminare; queste esistono. Postcondizione: il sistema ha eliminato le presentazioni selezionate dalla cartella scelta.

1.125 UC 1.7.6 - Spostamento infografiche



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di selezionare delle infografiche inserite in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle infografiche nel server e spostarle in un'altra directory, oppure in una nuova.

Precondizione: l'utente desidera spostare una o più infografica esistente nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha spostato le infografiche che desiderava spostare dalla posizione in cui queste si trovavano, in una posizione valida.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle infografiche (UC 1.7.6.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.6.2);
- 3. selezione infografiche da spostare (UC 1.7.6.3);
- 4. selezione cartella di destinazione (UC 1.7.6.4);



5. conferma selezione e spostamento (UC 1.7.6.5).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.126 UC 1.7.6.1 - Navigazione nel FileSystem delle infografiche

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le infografiche che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle infografiche.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di infografiche; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra infografiche e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le infografiche da spostare.

1.127 UC 1.7.6.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le infografiche che intende spostare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle infografiche.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di spostamento di infografiche; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra infografiche e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella che contiene le infografiche da spostare.

1.128 UC 1.7.6.3 - Selezione infografiche da spostare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più infografiche esistenti da spostare.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le infografiche che intende spostare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le infografiche contenute in tale cartella.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più infografiche esistenti da spostare.

1.129 UC 1.7.6.4 - Selezione cartella di destinazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona dal FileSystem delle infografiche una cartella tra quelle presenti o ne crea una di nuova.

Precondizione: l'utente ha selezionato delle infografiche all'interno di un percorso valido nel FileSystem delle infografiche; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di destinazione; il server mostra le infografiche e le cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.



Postcondizione: l'utente ha selezionato una cartella di destinazione valida all'interno del FileSystem delle infografiche.

1.130 UC 1.7.6.5 - Conferma selezione e spostamento


Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede allo spostamento.

Precondizione: l'utente ha selezionato le infografiche da spostare e la destinazione in cui trasferirle; tali infografiche esistono.

Postcondizione: il sistema ha spostato le infografiche selezionate, nella cartella selezionata dall'utente.

1.131 UC 1.7.7 - Eliminazione infografiche



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di eliminare infografiche contenute in una cartella, all'interno del proprio spazio riservato alle infografiche sul server.

Precondizione: l'utente desidera eliminare una o più infografica esistente nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha cancellato le infografiche che desiderava rimuovere.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FileSystem delle infografiche (UC 1.7.7.1);
- 2. selezione cartella di lavoro (UC 1.7.7.2);
- 3. selezione infografiche da eliminare (UC 1.7.7.3);
- 4. conferma selezione ed eliminazione (UC 1.7.7.4).



Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.132 UC 1.7.7.1 - Navigazione nel FileSystem delle infografiche

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui sono inserite le infografiche che intende rimuovere. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di cancellazione di infografiche; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra infografiche e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le infografiche da eliminare.

1.133 UC 1.7.7.2 - Selezione cartella di lavoro

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono presenti le infografiche da elimi-

nare.

Postcondizione: l'utente si trova all'interno della cartella in cui sono inserite le infografiche

da eliminare.

1.134 UC 1.7.7.3 - Selezione infografiche da eliminare

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una o più infografiche esistenti da rimuovere.

Precondizione: l'utente ha selezionato la cartella in cui sono inserite le infografiche che intende eliminare e si trova all'interno di tale cartella; il sistema mostra all'utente le presentazioni che lì si trovano.

Postcondizione: l'utente ha selezionato una o più infografica esistente da eliminare.


1.135 UC 1.7.7.4 - Conferma selezione ed eliminazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la selezione ed il sistema procede all'eliminazione. Precondizione: l'utente ha selezionato le infografiche da eliminare; queste esistono. Postcondizione: il sistema ha eliminato le infografiche selezionate dalla cartella scelta.



1.136 UC 1.8 - Registrazione Account



Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato desidera registrarsi al sistema, inserisce quindi i suoi dati e dopo aver ricevuto conferma dal sistema viene registrato.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione.

Postcondizione: la registrazione è stata effettuata, il sistema è al punto iniziale.

Procedura principale:

- 1. inserimento username per la registrazione (UC 1.8.1);
- 2. inserimento password per la registrazione (UC 1.8.2);
- 3. reinserimento password per la registrazione (UC 1.8.3);
- 4. registrazione (UC 1.8.4).

Scenario alternativo:

- lo username scelto risulta essere appartenente ad un altro utente, chi si sta registrando viene avvisato dell'errore e può scegliere un altro username;
- la password e il suo reinserimento risultano essere diverse, l'utente non ancora autenticato viene avvisato dell'errore e può reinserire i dati.

1.137 UC1.8.1 - Inserimento username per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato inserisce il proprio username

Precondizione: l'utente non autenticato richiede d'effettuare la registrazione è pronto ad inserire lo username scelto.

Postcondizione: è stato inserito lo username.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce lo username scelto.



1.138 UC1.8.2 - Inserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato

Descrizione: l'utente non autenticato inserisce la propria password

Precondizione: l'utente non autenticato chiede d'effettuare la registrazione è pronto ad inse-

rire la password scelta.

Postcondizione: è stata inserita la password.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta.

1.139 UC1.8.3 - Reinserimento password per la registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente non autenticato reinserisce la propria password.

Precondizione: l'utente non autenticato richiede d'effettuare la registrazione è pronto a rein-

serire la password scelta per confermarla.

Postcondizione: è stata inserita la conferma della password.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta per confermarla.

1.140 UC1.8.4 - Registrazione

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: il sistema procede a registrare le credenziali se lo username è disponibile e le password combaciano.

Precondizione: l'utente non autenticato ha inserito il proprio username, la password e la sua conferma.


Postcondizione: lo username è disponibile e le password combaciano. Vengono registrate le credenziali nel sistema.

Procedura principale:

1. l'utente non autenticato inserisce la password scelta per confermarla.



1.141 UC 1.9 - Gestione template infografiche



Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore ha effettuato il login e il programma è correttamente funzionante. L'amministratore ha la possibilità di inserire nuovi template di infografica, nuovi oggetti grafici per comporre i template ed eliminare template presenti nel server.

Precondizione: il programma è in funzione e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: le operazioni svolte dall'amministratore sono state eseguite con successo.

Procedura principale:


- 1. caricamento di un template (UC1.9.1);
- 2. caricamento di un elemento (UC1.9.3);
- 3. eliminazione di un template (UC1.9.5);

Scenari alternativi:

- l'amministratore può ripristinare un template eliminato (UC1.9.5);
- l'amministratore può ripristinare le modifiche eseguite;
- visualizzazione di un errore nel caso vengano inseriti un oggetto o un template già presenti nel database.



1.142 UC1.9.1 - Caricamento di un template



Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo template nel database.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login.

Postcondizione: il template è stato caricato correttamente nel database.

Procedura principale:

1. l'amministratore naviga nel file system per trovare il template da inserire (UC 1.9.1.1);

2. l'amministratore inserisce il template nel database (UC 1.9.1.2).

Scenari alternativi:

• il template è già presente nel database.

1.143 UC 1.9.1.1 - Navigazione nel file system

Attori: amministratore di sistema.

 $\bf Descrizione:$ l'amministratore può navigare nel file
system per selezionare la posizione da cui

caricare il file.

Precondizione: l'amministratore ha intenzione di caricare un nuovo template.

Postcondizione: lo stato dell'attività di caricamento è stato completato.

1.144 UC 1.9.1.2 - Selezione file

Attori: amministratore di sistema.


Descrizione: l'amministratore seleziona il file da caricare nel database.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: il file è stato caricato.



1.145 UC 1.9.3 - Caricamento di un elemento



Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore esegue il caricamento di un nuovo elemento nel database.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore ha effettuato il login. **Postcondizione**: l'elemento grafico è stato caricato correttamente nel database.

Procedura principale:

- 1. l'amministratore naviga nel file system per trovare l'elemento grafico da inserire (UC 1.9.3.1);
- 2. l'amministratore inserisce l'elemento grafico nel database (UC 1.9.3.2).

Scenari alternativi:

• il file grafico è già presente nel database.

1.146 UC 1.9.3.1 - Navigazione nel file system

Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore può navigare nel filesystem per selezionare la posizione da cui caricare il file.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: lo stato dell'attività di caricamento è stato completato.



1.147 UC 1.9.3.2 - Selezione file

Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore seleziona il file da caricare nel database.

Precondizione: l'amministratore ha inizializzato l'attività di caricamento di un file.

Postcondizione: il file è stato caricato.

1.148 UC 1.9.4- Eliminazione di un template

Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore elimina uno dei template.

Precondizione: il sistema è funzionante e l'amministratore decide di eliminare un template.

Postcondizione: il template è stato eliminato dal sistema.


Procedura principale:

1. l'amministratore elimina il template selezionato.

Scenari alternativi:

• l'amministratore decide di ripristinare il template eliminato (UC 1.9.5.3).

1.149 UC 1.9.5 - Annulla/Ripristina



Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore ha deciso di annullare una o più modifiche applicate o di ripristinare una modifica annullata.

Precondizione: lo storico delle modifiche non è vuoto.

Postcondizione: la scena ha il livello di modifiche desiderato.

Procedura principale:

1. annullamento comando (UC 1.9.5.1);



- 2. ripristino del comando annullato (UC 1.9.5.2);
- 3. ripristino del template eliminato (UC 1.9.5.3)

1.150 UC 1.9.5.1 - Annullamento comando

Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore può annullare l'ultimo comando di modifica del template presente nello storico.

Precondizione: il sistema ha registrato almeno un comando di modifica del template eseguito dall'amministratore.

Postcondizione: il sistema ha ripristinato lo stato precedente all'ultimo comando di modifica del template dall'amministratore, e ha memorizzato nello storico degli annullamenti il comando annullato.

1.151 UC 1.9.5.2 - Ripristino del comando annullato

Attori: amministratore di sistema.

Descrizione: l'amministratore può ripristinare l'ultimo comando presente nello storico dei comandi annullati.

Precondizione: il sistema ha annullato l'ultimo comando di modifica del template eseguito dall'amministratore.

Postcondizione: il sistema ha eseguito nuovamente l'ultimo comando di modifica del template presente nello storico dei comandi annullati, e ha rimosso il comando eseguito nuovamente dallo storico.

1.152 UC 1.9.5.3 - Ripristino del template eliminato

Attori: amministratore di sistema.


Descrizione: l'amministratore può ripristinare il template appena eliminato.

Precondizione: il sistema ha annullato il comando di cancellazione del template eseguito dall'amministratore.

Postcondizione: il sistema ha ripristinato lo stato precedente alla cancellazione del template da parte dell'amministratore.



1.153 UC 1.10 - Login account utente



Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce il proprio username e la propria password, se queste risultano corrette l'utente viene autenticato.

Precondizione: il sistema è attivo e funzionante; l'utente non ancora autenticato vuole effettuare il login.

Postcondizione: l'utente viene autenticato ed entra nel sistema.

Procedura principale:

- 1. inserimento username (UC 1.10.1);
- 2. inserimento password (UC 1.10.2);
- 3. autenticazione (UC 1.10.3).

Scenario alternativo:

• le credenziali non risultano corrette, ne viene data comunicazione all'utente che potrà reinserire i dati.

1.154 UC1.10.1 - Inserimento username

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce il proprio username.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire il proprio username per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito il proprio username per effettuare il login.

Procedura principale:

1. l'utente inserisce il proprio username.

1.155 UC1.10.2 - Inserimento password

Attori: utente non autenticato.

Descrizione: l'utente inserisce la propria password.

Precondizione: l'utente è pronto ad inserire la propria password per effettuare il login.

Postcondizione: l'utente ha inserito la propria password per effettuare il login.

Procedura principale:

1. l'utente inserisce la propria password.



1.156 UC1.10.3 - Autenticazione

Attori: Utente non autenticato.

Descrizione: il sistema controlla le credenziali fornite dall'utente; se queste risultano corrette,

concede l'accesso.

Precondizione: l'utente ha inserito le proprie credenziali per effettuare il login.


Postcondizione: il sistema concede l'accesso.

Procedura principale:

1. le credenziali fornite non risultano corrette e viene chiesto all'utente di reinserirle.



1.157 UC 1.11 - Gestione profilo



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente può modificare la propria password d'accesso al sistema.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera modificare la password d'accesso.

Postcondizione: la password utente è stata cambiata con la nuova password inserita.

Procedura principale:

- 1. modifica password (UC 1.11.1);
- 2. conferma modifica password (UC 1.11.2).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata e non si apportano cambiamenti.

1.158 UC 1.11.1 - Modifica password

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di inserire la nuova password.

Precondizione: l'utente ha avviato l'attività di cambiamento della password.

Postcondizione: l'utente ha inserito la nuova password.

1.159 UC 1.11.2 - Conferma modifica password

Attori: utente autenticato.


Descrizione: nel server viene memorizzata la nuova password al posto della vecchia.

Precondizione: è stata avviata l'attività di cambio password ed è stata inserita la nuova pas-

Postcondizione: nel server la password utente è stata sostituita con la nuova.



1.160 UC1.12 - Download infografica



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente autenticato. scarica in locale un'infografica tra quelle presenti.

Precondizione: il programma è attivo e funzionante; l'utente ha effettuato il login e desidera scaricare in locale un'infografica tra quelle presenti nel proprio spazio riservato alle infografiche, all'interno del server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato l'infografica che desiderava.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FS infografiche (UC 1.12.1);
- 2. selezione infografica (UC 1.12.2);
- 3. navigazione FS utente (UC 1.12.3);
- 4. conferma posizione e scaricamento (UC 1.12.4).

Scenari alternativi:

• l'operazione viene annullata.

1.161 UC 1.12.1 - Navigazione nel FS infografiche

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui è inserita l'infografica che intende scaricare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle infografiche.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di download di un'infografica; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra infografiche e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle infografiche.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con l'infografica da scaricare.



1.162 UC 1.12.2 - Selezione infografica

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare un'infografica tra quelle presenti nel percorso fornito in

precedenza.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di download di un'infografica; è stato speci-

ficato il percorso di orgine.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un'infografica tra quelle esistenti nel percorso fornito.

1.163 UC 1.12.3 - Navigazione FS utente

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente seleziona una cartella valida nel proprio FS dove effettuare il salvataggio

dell'infografica selezioanta.

Precondizione: l'utente ha selezionato un'infografica da scaricare.

Postcondizione: l'utente ha selezionato un percorso valido dove salvare l'infografica selezio-

nata in precedenza.

1.164 UC 1.12.4 - Conferma posizione e scaricamento

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma la posizione ed il sistema procede allo scaricamento.

Precondizione: l'utente ha scelto un percorso valido, nel prorio FS, dove salvare l'infografica

selezionata in precedenza.

Postcondizione: il sistema ha salvato l'infografica selezionata nella cartella desiderata.



1.165 UC1.13 - Logout

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente autenticato. effettua il logout dal suo profilo passando alla modalità

offline del sistema.

Precondizione: l'utente si è autenticato.

Postcondizione: l'utente non è più autenticato e passa alla modalità offline del sistema.


Procedura principale:

1. selezione azione di logout;

2. conferma di logout.



1.166 UC 1.16 - Download Presentazione



Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente ha la possibilità di scaricare una presentazione contenuta in una cartella all'interno del proprio spazio riservato alle presentazioni, sul server.

Precondizione: l'utente desidera scaricare una presentazione esistente nel proprio spazio sul server.

Postcondizione: l'utente ha scaricato la presentazione che desiderava.

Procedura principale:

- 1. navigazione nel FS delle presentazioni;
- 2. selezione presentazione;
- 3. conferma scaricamento.

Scenari alternativi:

1. l'operazione viene annullata.

1.167 UC 1.16.1 - Navigazione nel FS delle presentazioni

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la cartella in cui è inserita la presentazione che intende scaricare. Tale cartella si trova nel server, nello spazio riservato alle presentazioni.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di download della presentazione; il sistema è in attesa che l'utente specifichi il percorso di origine; il server mostra presentazioni e cartelle dell'utente all'interno dello spazio delle presentazioni.

Postcondizione: l'utente si trova nella cartella con le presentazioni da scaricare.

1.168 UC 1.16.2 - Selezione presentazione

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente deve selezionare la presentazione che desidera, tra quelle inserite nel



percorso fornito in precedenza.

Precondizione: l'utente ha iniziato l'operazione di download di presentazioni; è stato specifi-

cato il percorso di orgine.

Postcondizione: l'utente ha selezionato la presentazione che desidera, tra quelle esistenti nel

percorso fornito.

1.169 UC 1.16.3 - Conferma posizione e scaricamento

Attori: utente autenticato.

Descrizione: l'utente conferma ed il sistema procede allo scaricamento. **Precondizione**: l'utente ha selezionato la presentazione da salvare in locale.

Postcondizione: il sistema ha salvato la presentazione selezionata.