Assignment3 Build a not-simple network



ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบค่าต่างๆของ Router0 และ Router1

- Router0

```
Device Name: Router0
Device Model: ISR4331
Hostname: Router

Port                  Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                          MAC Address
GigabitEthernet0/0/0  Up     --     192.168.1.1/24     <not set>                             0010.1189.9301
GigabitEthernet0/0/1  Down   --     <not set>          <not set>                             0010.1189.9302
GigabitEthernet0/0/2  Down   --     <not set>          <not set>                             0010.1189.9303
Serial0/1/0           Up     --     10.0.0.2/8         <not set>                             <not set>
Serial0/1/1           Down   --     <not set>          <not set>                             <not set>
Vlan1                 Down   1      <not set>          <not set>                             0090.0C19.80A5

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router0
```

- Router1

```
Device Name: Router1
Device Model: ISR4331
Hostname: Router

Port                  Link   VLAN   IP Address         IPv6 Address                          MAC Address
GigabitEthernet0/0/0  Up     --     192.168.0.1/24     <not set>                             000C.CF8E.B301
GigabitEthernet0/0/1  Down   --     <not set>          <not set>                             000C.CF8E.B302
GigabitEthernet0/0/2  Down   --     <not set>          <not set>                             000C.CF8E.B303
Serial0/1/0           Up     --     10.0.0.1/8         <not set>                             <not set>
Serial0/1/1           Down   --     <not set>          <not set>                             <not set>
Vlan1                 Down   1      <not set>          <not set>                             000D.BD58.5668

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router1
```

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า IPv4 Address,Subnet Mask,Default Gateway ของ PC ที่ต่อกับ Switch0

- PC01



- PC02



- PC03



ขั้นตอนที่ 3 ตั้งค่า IPv4 Address,Subnet Mask,Default Gateway ของ PC ที่ต่อกับ Switch0

- PC11



- PC12



- PC13



จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 เราต้องตั้งค่า IPv4 Address ให้ต่างกันเพราะหากซ้ำกันจะทำให้เมื่อ Ping ไปยัง Router ที่ต้องการแล้ว Router ไม่รู้ว่าต้องส่ง Packet นั้นต่อไปให้ PC01 หรือ PC02

Subnet Mask ต้องเหมือนกัน เพื่อให้รู้ว่า ขอบเขตที่สามารถส่งได้ อยู่ตรงไหน

Default Gateway ต้องตรงกับ Router เพื่อให้รู้ว่าทางออกที่จะส่งไป อยู่ตรงไหน

ขั้นตอนที่ 4 ทำการ Ping ด้วย PC ตัวอย่างที่ต่อกับ Switch0



ขั้นตอนที่ 5 ทำการ Ping ด้วย PC ตัวอย่างที่ต่อกับ Switch1



ไฟล์เมื่อทำเสร็จ

https://drive.google.com/file/d/1OMY1EggHm17r2nC_tlSawWl2XBftLWe7/view?usp=drive_link

นายปองภพ ศรีรักษ์ 673380279-7sec.2