
MỤC LỤC

| MU | JC LUC | . 1 |
|----|--|-----|
| • | CH SỬ TÀI LIỆU: | |
| | Khởi tạo Bot framework và Dựng code BE | |
| | Thêm Bot vào Group để lấy Group ID | |
| | Gửi message tới Group qua Bot | |

LỊCH SỬ TÀI LIỆU:


| Phiên | Ngày sửa | Người thực | Nội dung sửa đổi |
|-------|------------|------------|-------------------|
| bản | đổi | hiện | |
| 0.1 | 22/08/2023 | NghiaPN | Khởi tạo tài liệu |

Luồng tích hợp Skype bot





1. Khởi tạo Bot framework và Dựng code BE

1. Truy cập vào đường link sau để tạo Bot https://dev.botframework.com/bots/new





- 2. Chọn mục "Create Microsoft App ID and password" để tạo App registrations
- 3. Đăng ký App registrations và tạo Certificates & secrets để lấy giá trị **App ID** và **Value** cung cấp cho BE (lưu ý expire time tối đa là 2 năm, cần phải thay lại nếu hết hạn)





- 4. Nhập thông tin App ID vào form tạo Bot và ấn "Tạo"
- 5. Thêm Bot vào danh bạ Skype






6. Dựng BE để:

- nhận bản tin thêm bot vào nhóm để lấy group Id
- Viết api để client có thể gửi message vào group
- Public api ra **https** bằng **ngrok** để lưu vào mục Messaging endpoint trong setting bot (https://e0b0-14-160-64-198.ngrok-free.app/api/messages)

(Luru group App ID và Value của Certificates & Secrets vào file config)



2. Thêm Bot vào Group để lấy Group ID

- 1. Sau khi thêm bot vào danh bạ (Skype contacts) thì thực hiện gửi 1 message tới bot trước, sau đó mới thực hiện thêm vào group (mục đích là để tìm bot khi add vào group dễ hơn)
- 2. Sau khi thêm thì BE sẽ nhận được sự kiện add member. Lúc này trong log sẽ show **Group ID**, giá trị này sẽ được dùng để gửi message vào Group

3. Gửi message tới Group qua Bot

Client (mobile/ other backend) có thể gọi 1 api tới BE để gửi message tới group qua bot như sau:

```
POST: {{base_url}}/api/notification
BODY:

{
    "conversationId": "Group Id",
    "body": "message"
}
```

