GUIDA ILLUSTRATA

YUN JIN
Companion

Una piccola compagna per il tuo desktop



STUDIO / TEMPO / MUSICA

Installa, personalizza e porta Yun Jin con te.

Windows · macOS · Linux

Progetto fan indipendente · Personaggio di Genshin Impact

Windows

Una compagna per imparare, ricordare e fare musica.

> **Windows 10/11, 64 bit.** Estrai tutto lo ZIP prima di avviare l’app.


Installa

1. Chiudi Yun Jin, se è già aperta.
2. Estrai lo **ZIP di distribuzione della release** in una cartella.
3. Apri **Windows.cmd** e attendi il completamento.

L’avviatore cerca Python. Se manca, scarica Python ufficiale e verifica il file. Installa l’app nel tuo profilo, con un ambiente separato, e crea i collegamenti su Desktop e nel menu Start.

Dopo l’installazione

Apri **Yun Jin Companion** dal collegamento. Un doppio clic sul personaggio apre il pannello; il clic destro apre il menu. Scegli uno strumento dalla barra laterale.



Chiudere il pannello lascia Yun Jin aperta; **Chiudi** nel menu termina l’app.

In **Impostazioni**, **Mostra anche sopra le app a schermo intero** è attivo inizialmente. Disattivandolo, Yun Jin scompare quando l’app in primo piano occupa tutto il suo monitor e torna quando esci dallo schermo intero o cambi app.

macOS, Linux e comandi

macOS

Su **macOS 13 o successivo**, Intel o Apple Silicon, estrai lo ZIP e apri **Mac.command**. Se Python manca, completa l’installer ufficiale proposto. In seguito usa **Yun Jin Companion.app** in **/Applications** o sulla Scrivania. macOS può chiedere il permesso per la copia.

Se macOS blocca l’apertura perché lo sviluppatore non è verificato: dopo il tentativo vai in **Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza → Apri comunque**, quindi conferma **Apri**. Autorizza solo il pacchetto ottenuto dalla release ufficiale. Il doppio clic, da solo, può non bastare.

L’icona di Yun Jin è sempre nella barra dei menu, anche con Yun Jin nascosta: scegli **Mostra Yun Jin** per farla riapparire o **Pannello** per usare gli strumenti. L’app non compare nel Dock. In **Impostazioni** puoi disattivare **Mostra anche sopra le app a schermo intero**, attivo inizialmente.

Linux


Servono un desktop grafico, Python aggiornato (3.11.17, 3.12.15, 3.13.17 o 3.14.9 e successivi nella stessa serie), a 64 bit, e il modulo venv. Dalla cartella estratta esegui **bash Linux.sh**; poi usa il menu applicazioni. Su Wayland la posizione del personaggio dipende dal compositor; X11 offre maggiore compatibilità.

Muovi e controlla Yun Jin

Comando	Azione
Trascina il personaggio	Sposta Yun Jin sullo schermo.
Doppio clic	Apre il pannello.
Clic destro / Ctrl-clic su Mac	Apre strumenti, comportamento, animazioni e aspetto.
Comportamento	Passeggiate spontanee e Segui spontaneamente il cursore si attivano separatamente. Seguimi parte dopo 2 secondi e dura 9 secondi.
Animazioni	Scegli una categoria e un gesto. Per un ciclo continuo usa Ripeti; Termina lo interrompe.
Aspetto	Dimensioni, opacità, monitor e recupero del pet fuori schermo.
Nascondi / Mostra Yun Jin	Dal menu dell’icona o da Impostazioni. Strumenti, scorciatoie e richiami di studio restano attivi; i fumetti compaiono nell’angolo in basso a destra.

Le scorciatoie si personalizzano in **Impostazioni → Scorciatoie**. Su Windows e macOS funzionano anche mentre usi altre app. Su Linux funzionano nelle finestre di Yun Jin.

Appunti





Controllo	Uso
Nuovo	Crea un appunto. Titolo e testo si salvano automaticamente.
Importa	Aggiunge il contenuto copiato, un file o una cartella. Puoi anche trascinarli nel pannello o sul pet.
Leggi	Pronuncia la selezione, oppure l’intero appunto.
Menu ···	Salvataggio esplicito o eliminazione.
ChatGPT	Mostra tipo di richiesta e istruzioni facoltative. Copia e apri prepara il testo e apre ChatGPT.

In ChatGPT incolla la richiesta. Eventuali immagini o file vanno allegati manualmente: il pet non li invia.

Le immagini incollate vengono conservate. File e cartelle restano collegamenti agli originali: se li sposti, aggiorna il riferimento. Eliminare l’appunto non elimina il file collegato.

Promemoria





Crea un promemoria

Apri **Promemoria → Nuovo**. Scrivi il contenuto, scegli **Tra** per un intervallo o **Data e ora** per una scadenza. I valori rapidi impostano 5, 15, 25 o 60 minuti. Premi **Salva**.

Quando arriva	Cosa fare
Fatto	Completa il promemoria.
Tra 10 min	Rimanda dalla notifica. Nel pannello puoi scegliere un intervallo diverso.
Icona elenco	Apre tutti i promemoria.
×	Nasconde la notifica; il promemoria resta da gestire.


Gestisci l’elenco

Seleziona una riga per completarla o rimandarla. Il menu ⋯ contiene **Modifica** ed **Elimina**; il doppio clic modifica. Attiva **Completati** per vedere anche gli avvisi già gestiti.

> **Yun Jin deve essere aperta per avvisarti.** Dopo una sospensione o al successivo avvio recupera le scadenze passate.

Il numero sul pet e nella barra laterale indica gli avvisi da gestire. Il silenzio temporaneo sospende voce e campanelli; gli avvisi visivi rimangono attivi. Durante il metronomo il campanello dei promemoria suona; la lettura vocale resta sospesa, senza interrompere il ritmo.

Voce e suoni



Voce attiva, nel menu Voce e nel pannello, controlla tutte le letture. Disattivandola restano fumetti, avvisi e animazioni; anche l'audio delle flashcard resta silenzioso. **Leggi i promemoria alla scadenza** riguarda solo la lettura automatica dei promemoria.

Ascolta legge il campo di testo; **Leggi testo copiato** usa gli appunti. **Stop** interrompe la lettura o il fumetto. Puoi assegnare una scorciatoia per attivare e disattivare la voce.

Durante ogni lettura compare un **fumetto** accanto a Yun Jin. I testi lunghi scorrono in brevi parti; **Stop** interrompe voce e fumetto. Saluti e commenti meteo usano la lingua selezionata qui.


Servizio	Regolazioni
Microsoft Edge	Voce, velocità, intonazione e volume.
Google Translate	Lingua, lettura lenta e volume; la voce è scelta dal servizio.

Il menu ⋯ svuota la cache o ripristina Elsa: italiano, +20% di velocità, +15 Hz, volume 70%. La lettura accetta fino a 3.000 caratteri; seleziona un passaggio per testi più lunghi.

La sintesi vocale usa Internet e invia il testo al servizio scelto. Non servono chiavi API. Edge e gTTS sono accessi non ufficiali: disponibilità e limiti dipendono dai servizi. Gli audio già letti restano nella cache locale.

I volumi sono separati: voce in **Voce**, effetti in **Impostazioni**, click nel **Metronomo**. Disattivando **Effetti sonori** spegni campanelli e suoni di saluto e conferma. Una lettura manuale ferma il metronomo.

Metronomo




Controllo	Uso
BPM / Tap tempo	Da 20 a 400. I clic ripetuti su Tap tempo impostano la velocità.
Accento	Evidenzia il primo battito di gruppi da 1 a 32. Disattivalo per click uniformi.
Scalata	Arrivo è il BPM finale; Passo è la variazione. Ogni sceglie l’intervallo in battiti o secondi.
Al termine	Continua al BPM finale o ferma dopo un ultimo intervallo completo.

Esempio: 80 → 120 BPM, passo 4, ogni 16 battiti. La scalata può anche scendere; il cambio avviene sul primo battito alla soglia o dopo di essa, senza saltare il tempo finale.

Premi **Avvia**; per cambiare i parametri premi **Ferma**. Il volume resta regolabile. Chiudere il pannello lascia suonare il metronomo; la sospensione del computer lo ferma. Cuffie Bluetooth possono ritardare l’audio rispetto al gesto.


Cronometro e focus



Avvia / Riprendi continua il conteggio; **Pausa** lo sospende. **Parziale** registra il tempo dall'ultimo passaggio e il totale. L'icona con la freccia circolare azzera tempo e parziali.

Copia trasferisce la tabella negli appunti; **CSV** esporta durate e totali in secondi. Il cronometro prosegue a pannello chiuso. Chiudendo Yun Jin viene salvato e messo in pausa.

Focus



Imposta da 1 a 180 minuti e premi **Avvia**. Yun Jin sospende passeggiate ed esibizioni spontanee; i comandi manuali e i promemoria continuano a funzionare.

Alla fine arriva l'avviso di pausa e lo stiracchiamento, quando voce e pannello lo consentono. La sessione non riparte da sola. **Interrompi** annulla il conto alla rovescia; una scadenza passata viene recuperata al riavvio.

Backup e manutenzione

Dove sono i dati

In **Impostazioni → Cartella dati** trovi appunti, immagini, promemoria e preferenze. Gli strumenti musicali e i dati personali funzionano localmente.

Sistema	Cartella
Windows	%LOCALAPPDATA%\YunJinPet
macOS	~/Library/Application Support/YunJinPet
Linux	~/.local/share/YunJinPet (oppure XDG_DATA_HOME)

Backup

Scegli **Impostazioni → Backup** e salva lo ZIP. Include appunti, promemoria, calendario, sveglie, mazzi, cronologia dei ripassi e relativi audio e immagini. Appunti e promemoria hanno anche una copia leggibile. I file esterni collegati e le collezioni di Anki non sono inclusi. Posizione, carattere e dimensione del pet sono impostazioni del sistema e non fanno parte del backup.

Ripristino manuale

1. Chiudi Yun Jin e copia la cartella dati in un luogo sicuro.
2. Sposta dalla cartella dati **companion.sqlite3** e gli eventuali file **companion.sqlite3-wal** e **companion.sqlite3-shm**.
3. Inserisci il database e le cartelle **attachments** e **study-media** del backup.
4. Riapri Yun Jin. Se hai cambiato computer, aggiorna i collegamenti ai file esterni.

Installazione manuale e riparazione

Per aggiornare manualmente o riparare l’installazione, chiudi Yun Jin, estrai il nuovo pacchetto e avvia **Windows.cmd**, **Mac.command** o **Linux.sh**. L’installer sostituisce il programma e aggiorna le dipendenze conservando i dati. Ripeti l’avvio se il collegamento smette di funzionare dopo aver rimosso Python.

Disinstalla

Chiudi l’app e rimuovi i collegamenti. Sul Mac elimina anche l’app in **/Applications**. Nella cartella dati rimuovi **program** e **runtime**; su Windows anche l’eventuale **python-3.13**. Conserva database, attachments e study-media per riusarli, oppure esporta un backup prima di eliminare tutta la cartella.

Per condividere l’app invia lo **ZIP di distribuzione**. La tua cartella dati contiene appunti personali e non va inclusa.

Aggiornamenti



Il controllo è attivo di default: circa 30 secondi dopo l'avvio e poi ogni **2 ore**. L'avviso automatico attende la fine di voce, metronomo, cronometro o focus.

Scelta	Risultato
Aggiorna e riavvia	Scarica e verifica lo ZIP, salva gli appunti, aggiorna e riapre Yun Jin.
Più tardi	Rimanda la proposta di circa due ore.
Salta questa versione	Non propone più questa release. Continuerà a cercare quelle successive.

In **Impostazioni** puoi disattivare il controllo, usare **Controlla ora** o riaprire le note. Un controllo manuale mostra anche una versione saltata.

I file vengono aggiornati nella **cartella effettivamente in uso**, anche se spostata. Dati personali e file aggiunti da te restano al loro posto. In caso di errore nella copia o nel nuovo avvio viene ripristinato il programma precedente.

Serve Internet. Se una release richiede un nuovo Python o nuove dipendenze, l'app lo segnala e rimanda all'installer. Gli aggiornamenti integrati usano il Python già installato senza aprire Mac.command.

Il sonno di Yun Jin

Tre fasi, un movimento continuo

Yun Jin sbadiglia, si siede e appoggia la testa sulle mani. Il sonno è un ciclo lento di respiro; al risveglio si rialza gradualmente e torna al comportamento normale.

Si addormenta



Dorme



Si sveglia



Comando	Comportamento
Comportamento → Carattere → Addormentata	Resta addormentata finché scegli un altro carattere o le chiedi di riprendere. La scelta viene ricordata.
Animazioni → Riposo → Sonnellino	Un breve episodio: addormentamento, circa mezzo minuto di sonno e risveglio.
Comportamento → Riprendi	La sveglia e ripristina il carattere Normale.
Seguimi, passeggiata o animazione manuale	Completa il risveglio prima di eseguire il comando.

Un comportamento occasionale


Con le animazioni aggiuntive attive può addormentarsi spontaneamente. Il primo episodio non arriva nei primi 10 minuti; dopo ogni risveglio attende almeno 15 minuti prima di poterlo fare ancora. Gli episodi spontanei durano circa 30-55 secondi di sonno.

Strumenti e promemoria

Il sonno non spegne i promemoria: gli avvisi e i suoni restano attivi. Voce e metronomo possono farla svegliare per la propria animazione. Focus e metronomo impediscono nuovi sonnellini spontanei.

> La modalità **Addormentata** è sopra **Tranquilla** nel menu Carattere. Non è la Pausa completa: il respiro continua ad animarsi.

Orario e meteo



Un saluto quando apri l’app

Yun Jin ti saluta **una sola volta all’avvio**, secondo l’orologio del computer, usando lingua, voce e volume scelti in **Voce**. Le frasi variano e compaiono nel fumetto; il gesto può essere anche un inchino. Riaprire il pannello non ripete il saluto.

Fascia locale	Reazione al cambio di fascia
05:00–11:59 · Mattina	Apre le braccia e saluta.
12:00–17:59 · Pomeriggio	Buon pomeriggio: saluta con la mano.
18:00–21:59 · Sera	Buona sera: mano sul cuore e cenno del capo.
22:00–04:59 · Notte	Uno sbadiglio.

Ogni cambio di fascia produce al massimo una reazione. Al ritorno dalla sospensione considera solo la fascia attuale, senza recuperare tutte quelle trascorse. Puoi provarle da **Animazioni → Orario oppure Meteo**. Con le animazioni aggiuntive disattivate usa i gesti originali.

Applauso, in **Animazioni → Gesti**, si esegue solo su comando: non è un comportamento casuale.

Il tempo fuori

Dopo circa un minuto, poi ogni **ora**, cerca il meteo in background. Distingue 16 condizioni, dal cielo sereno alla grandine, con frasi diverse nella lingua scelta e animazioni coerenti. Commenta i cambiamenti con almeno **due ore** tra due interventi.

Serve una città selezionata in **Impostazioni → Orario e meteo**. La scheda **Meteo** mostra anche le previsioni complete.

> Saluto e reazioni si disattivano separatamente. Non interrompono le altre attività. Senza dati o connessione, Yun Jin continua normalmente e non mostra errori.

Previsioni meteo

Scegli una città in **Impostazioni → Orario e meteo**: nella barra laterale compare **Meteo**. Il pulsante con il nome della città permette di cambiarla.



Seleziona un **giorno** per vedere temperature minime e massime, pioggia e vento. La tabella **Ora per ora** mostra il dettaglio: clicca un’ora per aggiornare il riquadro illustrato. Gli orari seguono il fuso della città.


Precip. è la probabilità di precipitazioni; **mm** è la quantità prevista nell’ora. Nel riepilogo giornaliero la probabilità è il massimo delle ore e i millimetri sono il totale. Il simbolo del giorno indica la condizione più intensa prevista.

Open-Meteo **Best Match** seleziona i modelli in base alla località. Anche le condizioni attuali sono stime del modello. Le previsioni possono cambiare, soprattutto nei giorni più lontani.

Le previsioni complete si caricano aprendo la scheda e si aggiornano al massimo ogni ora. La freccia circolare richiede un aggiornamento. Senza connessione restano visibili per un massimo di 24 ore, con la dicitura **Dati salvati** e l’orario del download.

Studio e ripassi

Apri **Studio** dalla barra laterale. Crea un mazzo, aggiungi alcune carte e premi **Studia**.



Una risposta alla volta

Pensa alla risposta, poi premi **Spazio** o **Mostra risposta**. Valuta quanto ricordavi, senza confondere una risposta dimenticata con una risposta difficile.

Tasto	Valutazione
1 · Da rivedere	Non ricordavo la risposta.
2 · Difficile	La ricordavo, con fatica.
3 · Bene	La ricordavo correttamente.
4 · Facile	La ricordavo senza esitazione.

Sotto ogni valutazione compare il prossimo intervallo. **Spazio** dopo la risposta equivale a Bene. La freccia circolare o **Ctrl+Z** (⌘Z su Mac) annulla l’ultima risposta.

Ogni risposta è salvata subito. **Termina** chiude la sessione; puoi riprendere più tardi. Nuove e ripassi sono mescolati; i passi brevi in scadenza hanno la precedenza.

Le tue flashcard

Con **Aggiungi carta** scegli Fronte / retro oppure Cloze. Le schede Fronte e Retro contengono testo e allegati indipendenti.



Fronte / retro

Scrivi la domanda sul fronte e la risposta sul retro. Per il cinese puoi usare un carattere sul fronte e pinyin, significato e una frase sul retro.

Cloze: nascondi una parte

Seleziona il testo e premi **Lacuna**, oppure scrivi **{{c1::testo}}**. Un suggerimento è facoltativo: **{{c1::testo::indizio}}**. Ogni numero distinto crea una carta; lo stesso numero nasconde più parti insieme. Le lacune annidate non sono supportate.

Immagini e audio

I pulsanti **Immagine** e **Audio** copiano i file nella cartella dati: puoi spostare gli originali. Massimo 12 allegati per lato e 32 MB per file. Durante lo studio premi Audio per ascoltare; il silenzio e le impostazioni dei suoni restano rispettati.

Anteprima mostra domanda e risposta prima del salvataggio. **Salva e aggiungi** apre subito una nuova carta. Modificare il testo conserva i progressi delle carte esistenti.

FSRS e richiami

FSRS 6 stima difficoltà, stabilità della memoria e probabilità di ricordare. Pianifica ogni carta in base alle tue risposte. Nel menu del mazzo, apri **Opzioni del mazzo** per personalizzarlo.

Impostazione	Valore iniziale
FSRS	Attivo. Puoi disattivarlo per usare intervalli convenzionali.
Ritenzione desiderata	90%. Più alta significa ripassi più frequenti.
Nuove / ripassi al giorno	Senza limiti. 0 blocca nuove carte o nuovi ripassi; i passi già avviati nella giornata continuano.
Passi nuove carte	10s 30s 1m 10m
Passi dopo un errore	10s 30s 1m
Passaggi ostinati	16 errori nei ripassi: carta contrassegnata e messa in pausa. Puoi disattivare la pausa automatica.

I passi accettano s, m, h e d; senza unità il valore è in minuti. Da rivedere torna al primo passo; Bene avanza, Difficile ripete il passo (sul primo usa una media), Facile passa ai ripassi. Con passi vuoti decide FSRS. I limiti giornalieri ripartono alle 04:00 locali.

Si adatta al tuo studio

Dopo le sessioni, FSRS si adatta automaticamente ai tuoi risultati quando c’è abbastanza cronologia. Le scadenze già fissate restano invariate.

La ritenzione a 30 giorni nel pannello indica quante risposte hai ricordato nei ripassi distanziati di almeno un giorno. I passi brevi sono esclusi.

Piccoli richiami


Ogni 90-150 minuti, al massimo tre volte al giorno, può comparire un fumetto. Sceglie tra i **passaggi ostinati** e il **10% più difficile** di ogni mazzo studiato oggi, considerando anche gli errori recenti. La scelta varia in tutto questo gruppo e favorisce le note viste meno spesso, senza includere carte più facili. Esclude le note già proposte o ripassate qui oggi e ieri, anche dopo un riavvio. Aspetta almeno 30 minuti dall’ultimo ripasso della carta. **Ripassa** apre fino a tre carte; **×** ignora e **Non oggi** sospende i richiami. Scompare dopo 18 secondi.

Durante il focus o altre attività non interrompe. Puoi disattivare i richiami in **Studio → menu → Richiami e Anki**. I ripassi extra delle carte native vengono registrati e FSRS ne tiene conto.

Scorciatoie e Anki

Scegli i tuoi tasti

Apri **Impostazioni → Scorciatoie**, scegli la funzione e premi la combinazione. **Salva** applica; **×** disattiva; **Ripristina** torna ai valori iniziali.



Puoi aprire **Meteo, Calendario e Sveglie**, creare un impegno o una sveglia, fermare o rinviare una sveglia, attivare/disattivare la voce, mostrare o nascondere Yun Jin e controllare cronometro, metronomo e focus anche a pannello chiuso. Avvia / Pausa conserva il tempo; Parziale registra un giro; Azzera cancella tempo e parziali. Metronomo e focus usano le impostazioni correnti o le ultime salvate.

Su Windows e macOS, le combinazioni occupate vengono segnalate mentre le imposti. Il controllo legge le scorciatoie di sistema e verifica quelle registrate dalle altre app; le app che intercettano direttamente i tasti possono sfuggirgli. Su Linux le scorciatoie funzionano nelle finestre di Yun Jin.


Collega Anki, se vuoi

In **Studio → menu → Richiami e Anki** abilita **Includi le carte di Anki**. Se c'è un solo profilo viene selezionato; con più profili scegli quello da usare. **Sfoglia** apre la cartella di Anki, se devi selezionare una collezione diversa. Non servono plugin.

> Anki viene **solo letto**. I richiami includono passaggi ostinati e carte difficili dei **mazzi studiati nella sua giornata corrente**. Puoi includere i passaggi ostinati sospesi con l'apposita spunta: restano sospesi in Anki. Carte nuove, sepolte e nei mazzi filtrati sono escluse. Sono esercizi liberi: non cambiano la pianificazione di Anki.

La lettura si aggiorna ogni 15 minuti, anche con Anki aperto. Supporta fronte/retro e cloze, immagini e audio locali. Gli script non vengono eseguiti; i modelli senza contenuto statico leggibile vengono segnalati. Puoi scollegare Anki quando vuoi.

Calendario



Seleziona un giorno per vedere gli impegni. **Nuovo impegno** aggiunge titolo, inizio e fine, note e un eventuale avviso. **Tutto il giorno** è adatto a viaggi e ricorrenze.

Le tue ricorrenze


Ripeti ogni giorno, settimana, mese o anno, scegliendo intervallo, giorni e fine della serie. Quando modifichi o elimini un evento ricorrente, scegli **Solo questo** oppure **Tutta la serie**.

Avviso sceglie quanto prima ricevere la notifica; **Voce** ne abilita la lettura, secondo l’interruttore generale. Gli impegni seguono l’ora locale del computer.

Le frecce cambiano mese; **Oggi** torna alla data corrente. Il titolo apre mese e anno. Da tastiera: frecce per il giorno, Invio per un impegno, Pagina su/giù per il mese e Home per oggi.

Da ottobre a luglio ogni giorno selezionato ha un’illustrazione diversa, con un ordine che cambia ogni anno. Ad agosto e settembre l’immagine resta mensile. Clicca l’illustrazione per ingrandirla: l’originale si scarica quando serve ed è conservato in una cache limitata; chiudila con la **×** in alto a destra o con **Esc**. Una serie il 31 salta i mesi senza quel giorno; il 29 febbraio torna negli anni bisestili.

Sveglie



Apri **Sveglie → Nuova sveglia** e scegli l’ora. Puoi usarla una volta, in una data precisa, ogni giorno, nei giorni lavorativi o in giorni della settimana a tua scelta.

Ogni sveglia ha suono, voce e durata del rinvio regolabili. **Attiva** la abilita o disabilita. Una sveglia singola si disattiva dopo l’avviso; riattivandola riparte alla prossima occorrenza dell’ora scelta.

Quando arriva	Azione
Ferma / Chiudi	Interrompe l’avviso corrente; una sveglia periodica resta programmata.
Tra ... min	Rinvia l’avviso del tempo scelto. Il rinvio resta salvato anche chiudendo l’app.
Avvisi recenti	Mostra quelli ancora da gestire o persi mentre il computer era spento.

Al ritorno recupera solo l’ultima scadenza di ogni serie: le sveglie entro 10 minuti, gli impegni entro due ore dall’avviso e prima della fine. Gli avvisi più vecchi rimangono nell’elenco, senza suonare. Una notifica già mostrata torna silenziosamente dopo il riavvio.

Il suono di una sveglia dura al massimo un minuto; la notifica resta da gestire. **Effetti sonori** e **Silenzio per un’ora** controllano il suono; **Voce attiva** controlla la lettura. Sveglie e avvisi funzionano anche con Yun Jin nascosta e durante il focus.

Problemi e crediti

Problema	Controllo
Yun Jin non si vede	Menu dell’icona → Mostra Yun Jin. Se è fuori schermo: Aspetto → Riporta sullo schermo. Controlla anche la preferenza per le app a schermo intero.
Mac: aprire l’app nascosta	Clicca l’icona di Yun Jin nella barra dei menu: Mostra Yun Jin oppure Pannello. L’app non usa il Dock.
La voce non parte	Attiva Voce attiva e controlla Internet, volume e uscita audio. In Voce prova l’altro servizio o svuota la cache.
Promemoria senza voce	In Voce abilita Leggi i promemoria alla scadenza; termina il silenzio dal menu o ferma il metronomo.
Il metronomo non suona	Controlla l’uscita audio del sistema. Dopo aver cambiato dispositivo, premi Ferma e Avvia.
Il pet resta fermo	In Comportamento togli Pausa completa e scegli Riprendi. Controlla Focus e il carattere scelto, incluso Addormentata.
Avvio bloccato	Controlla la provenienza del pacchetto e le autorizzazioni del sistema. Su dispositivi gestiti rivolgiti all’amministratore.
Installazione interrotta	Conserva il messaggio, verifica connessione e spazio libero, poi ripeti l’avvio. Il log è yun-jin.log nella cartella dati.

Requisiti e accesso alla rete

Prima installazione, voce, meteo, aggiornamenti e download degli originali del calendario richiedono Internet. Studio, appunti, promemoria, calendario, sveglie e strumenti musicali funzionano offline. iOS e Android non sono inclusi. Il programma usa Python a 64 bit; gli avviatori gestiscono un ambiente privato.

Crediti e licenze

Progetto fan non ufficiale. Yun Jin è un personaggio di Genshin Impact; personaggio e marchi appartengono ai rispettivi titolari.

Codice: **GNU GPL v3 o successiva**, in **app/licenses/GPL-3.0.txt**. La licenza del codice non concede diritti ulteriori sulle illustrazioni o sui marchi. Python, PyQt6/Qt, edge-tts, gTTS e FSRS mantengono le rispettive licenze. FSRS 6 è di Open Spaced Repetition; le licenze sono in app/licenses. Nessuna affiliazione con HoYoverse, Microsoft, Google o OpenAI.

Meteo: Open-Meteo, dati CC BY 4.0. Ricerca delle città: GeoNames. Per la voce, il testo viene inviato al servizio selezionato; per il meteo, Open-Meteo riceve le coordinate della città scelta e l’indirizzo IP della connessione.

Progetti di riferimento

Python · PyQt · Qt · edge-tts · gTTS

Revisione della guida: 24 ottobre 2026.