
1. Możliwości otwierania wiersza poleceń




2. Zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie w wierszu poleceń


Jako Administrator

C:\Windows\System32>przykładowy tekst 123456789012345678901234567890


zaznaczamy lewym przyciskiem myszy a następnie klikamy prawy przycisk myszy

3. Zmiana wielkości tekstu





4. Zmiana koloru tekstu



albo polecenie "color"

C:\Windows\system32>color 1F


5. Odczytanie wersji systemu operacyjnego

```
C:\Windows\system32>ver
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
C:\Windows\system32>cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
```

6. Narzędzie help jak korzystać

```
C:\Windows\system32>help
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC
                 Displays or modifies file extension associations.
                 Displays or changes file attributes.
Sets or clears extended CTRL+C checking.
ATTRIB
BREAK
                 Sets properties in boot database to control boot loading. Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
BCDEDIT
CACLS
CALL
                 Calls one batch program from another.
CD
                 Displays the name of or changes the current directory.
CHCP
                 Displays or sets the active code page number
                 Displays the name of or changes the current directory.
CHDIR
                 Checks a disk and displays a status report.
CHKDSK
CHKNTFS
                 Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CLS
                 Clears the screen.
                 Starts a new instance of the Windows command interpreter.
CMD
                  Sets the default console foreground and background colors.
COLOR
                 Compares the contents of two files or sets of files.
COMP
                 Displays or alters the compression of files on NTFS partition
COMPACT
CONVERT
                  Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the
                 current drive.
                 Copies one or more files to another location.
COPY
DATE
                 Displays or sets the date.
                 Deletes one or more files.
DEL
                 Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DIR
                 Displays or configures Disk Partition properties.
Edits command lines, recalls Windows commands, and
DISKPART
DOSKEY
                  creates macros.
DRIVERQUERY
                 Displays current device driver status and properties.
                 Displays messages, or turns command echoing on or off.
ECHO
                 Ends localization of environment changes in a batch file.
ENDLOCAL
:\Windows\system32>wmic /?
[global switches] <command>
The following global switches are available:
                       Path for the namespace the alias operate against.
/NAMESPACE
/ROLE
                       Path for the role containing the alias definitions.
/NODE
                       Servers the alias will operate against.
IMPLEVEL
                       Client impersonation level.
/AUTHLEVEL
                       Client authentication level.
                       Language id the client should use.
/LOCALE
                       Enable or disable all privileges.
Outputs debugging information to stderr.
/PRIVILEGES
/TRACE
/RECORD
                       Logs all input commands and output.
Sets or resets the interactive mode.
/INTERACTIVE
/FAILFAST
                       Sets or resets the FailFast mode.
/USER
/PASSWORD
                       User to be used during the session.
                       Password to be used for session login.
                       Specifies the mode for output redirection.
OUTPUT
                       Specifies the mode for output redirection.
/APPEND
/AGGREGATE
                       Sets or resets aggregate mode. Specifies the <authority type> for the connection.
/AUTHORITY
/?[:<BRIEF|FULL>]
                       Usage information.
For more information on a specific global switch, type: switch-name /?
The following alias/es are available in the current role:
ALIAS - Access to the aliases available on the local system
Press any key to continue.
                             or press the ESCAPE key to stop
```

7. Zmiana czasu systemowego +3h (od aktualnego)




- 11:02 11:02 8. Zmiana daty systemowej Moje urodziny a potem na rok 3000 09.09.2004 11.11.3000
 - a. Jaka data może być wprowadzona jako pierwsza -> 1.01.1980
 - b. Jaka data może być wprowadzona jako ostatnia -> 5.12.8907r.
 - c. Jaki jest format daty dd-mm-yy (dzień-miesiąc-rok)


The current date is: 06.12.2019
Enter the new date: (dd-mm-yy)

9. Tworzenie katalogu o wybranej nazwie jedno wyrazowy, wielowyrazowy (np. niesamowity katalog)




10. Tworzenie katalogu w katalogu np. 1/2/3/4 lub katalog/1 2 3 4






11. Utwórz jednym poleceniem strukturę katalogów







12. Wyświetlanie zawartości danego katalogu pliki ukryte itp.

```
C:\Users\PPasternak\Desktop>dir /A:H

Volume in drive C has no label.

Volume Serial Number is B6DD-0CCC

Directory of C:\Users\PPasternak\Desktop

18.10.2019 09:48 282 desktop.ini
196.12.2019 10:46 0 ukryty.txt
2 File(s) 282 bytes
0 Dir(s) 28 066 369 536 bytes free

Polecenie dir
```


13. Poruszanie się między katalogami

```
C:\>cd
C:\
C:\>cd C:\users\PPasternak\desktop
C:\Users\PPasternak\Desktop>cd
C:\Users\PPasternak\Desktop
```

polecenie CD [drive:][path] | CD ..

14. Kopiowanie wybranych plików

copy [nazwa pliku] [ścieżka] (używać z miejsca gdzie znajduje się plik, który chcemy skopiować)



15. Kopiowanie wszystkich plików z danej lokalizacji

C:\Users\PPasternak\Desktop\Pasternak>xcopy x*.* c:\Users\PPasternak\Desktop

16. 0 File(s) copied


17. Zmiana nazwy pliku bądź katalogu



18. Usuwanie nawet niepustych katalogów i plików

C:\Users\PPasternak\Desktop>rd Super folder /s Super_folder, Are you sure (Y/N)? y

19. Tworzenie pliku z zawartością terminal



20. Edycja pliku w CMD(wcześniejsze niż WIN10)

```
earch View Options Help
C:\Users\SUUUUUUUUUPER Czesio\Desktop\hah.txt
         Edit
   dfioingfcdicxufyufdfyhtgf54vh6ewsyhohdxs6r4wderfgibju vufyd687e5sxcr gvh79uid5
   zhuji
   F1=Help
                                                Line:4
                                                           Co1:6
              C:\Users\SUUUUUUUUUPER Czesio\Desktop\hah.txt
   htgf54vh6ewsyhohdxs6r4wderfgibju vufyd687e5sxcr gvh79uid5xcty gvj
adf
   gfarfeag0aieugfshdhaifwueigyfuag
                                 jhajhDKJGHFAUg uBHAKLUBNZ UGZDS BHN,M,DUS
  F1=Help
                                                  Line:10
                                                            Co1:99
21. Odczytywanie plików tekstowych w cmd
```

```
C:\Users\PPasternak\Desktop>type troll.txt
Siemaneczko ziomeczki z tej strony MinecraftBlow a w dzisiejszym odcinku zrobimy domek z dirta.
qwertyup;[sdfghol;xcv,klewrty8ui234o90dfghjk4esyguhik
239kio0xcrtvtgpl;
2398100XCPEVEBPS,
2193W4e5rp-xcdbhn|
d54e6rfo9ki;[ct vgbhmk,l;./3w4e56t89uiop0lbhnjumk
w56rt78uiuyctgfvjihguyfd5t4es6t7bhnjukihuy54edrtfhjuihcdrtgfvoki
23456rt789u09ty7udrfjiokplcgfb vpol;[lo-89u54e35po-lidrtfxcvgbhnjmkbh
```

22. Przenoszenie plików

C:\Users\PPasternak\Desktop>move tiger.jpg C:\Users\PPasternak\Documents 1 file(s) moved.

23. Zmiana atrybutów plików jakie mamy atrybuty jak je zmieniamy

Zmiana atrybutów plików – polecenie ATTRIB
 Składnia polecenia ma postać: ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+H | -H] [+S | -S] nazwa pliku

Można określić cztery atrybuty:

R – plik tylko do odczytu (ang. read only), chroni przed zapisem

A – plik archiwalny (ang. archive), informuje, że plik został zmieniony (zmodyfikowany)

H – plik ukryty (ang. hidden)

S – plik systemowy (ang. system).

Znak plusa przed atrybutem nadaje dany atrybut, zaś minus odbiera go.

Przykłady:

attrib +r +s dane.zip – nadanie plikowi dane.zip atrybutów R i S. **attrib dane.zip** – wyświetlenie aktualnych atrybutów pliku dane.zip

http://leszek.opole.pl/elektryk/informatyka/SIS_kl.2/Zadania_2012_2013/DOS/DOS_wybrane_polec_enia.pdf