


Windows Server 2022 Core como Controlador de Dominio

Cuando entremos nos saldrá esta página donde podremos elegir qué es lo que queremos hacer .



A screenshot of a Windows command prompt window titled "Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window displays the "Bienvenido a Windows Server 2022 Standard Evaluation" screen. At the top, there is a warning: "ADVERTENCIA: Para detener el inicio de SConfig en el inicio de sesión, escriba 'Set-SConfig -Autolaunch \$false'". Below this, a list of 15 numbered options is shown, including domain/workgroup settings, updates, remote desktop, network, and time zone. A mouse cursor is pointing at option 10, "Configuración de telemetría: Requerido". At the bottom, it says "Escribir un número para seleccionar una opción: 8_".

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para detener el inicio de SConfig en el inicio de sesión, escriba "Set-SConfig -Autolaunch $false"

=====
Bienvenido a Windows Server 2022 Standard Evaluation
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                CODINA-S22
3) Agregar administrador local
4) Administración remota:           Habilitado


5) Configuración de la actualización: Solo descarga
6) Instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:               Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría:     Requerido
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos (PowerShell)

Escribir un número para seleccionar una opción: 8_
```

Lo primero que tenemos que hacer es entrar en cambiar el nombre de pc.



A screenshot of a Windows command prompt window titled "Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe". The window displays the "Nombre de equipo" screen. It shows the current computer name as "WIN-LUL7L3TLPIS". It prompts the user to "Escribir el nuevo nombre de equipo (En blanco=Cancelar):" and the user has entered "Codina-s22". Below this, it says "Cambiando nombre de equipo..." and "ADVERTENCIA: Los cambios serán efectivos tras reiniciar el equipo WIN-LUL7L3TLPIS. ¿Desea reiniciar ahora? (S)í o (n)o:". A mouse cursor is visible at the bottom of the window.


```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
Nombre de equipo
=====


Nombre actual del equipo: WIN-LUL7L3TLPIS

Escribir el nuevo nombre de equipo (En blanco=Cancelar): Codina-s22
Cambiando nombre de equipo...
ADVERTENCIA: Los cambios serán efectivos tras reiniciar el equipo WIN-LUL7L3TLPIS.
¿Desea reiniciar ahora? (S)í o (n)o:
```

Luego tenemos que entrar en configuración de red y tenemos que poner la IP:
192.168.1.1



Y luego tenemos que entrar a PowerShell y poner el siguiente comando para creara el dominio con el nombre core.local.



Y ya estaría echo

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para iniciar la herramienta de configuración del servidor de nuevo, ejecute "SConfig"
PS C:\Users\Administrador> Get-ADDomainController

ComputerObjectDN      : CN=CODINA-S22,OU=Domain Controllers,DC=core,DC=local
DefaultPartition      : DC=core,DC=local
Domain                : core.local
Enabled               : True
Forest                : core.local
HostName              : Codina-s22.core.local
InvocationId           : 75b6ba8e-e4a8-486d-a68c-a3c78fc9f5e5
IPv4Address            : 172.16.37.130
IPv6Address            :
IsGlobalCatalog        : True
IsReadOnly             : False
LdapPort               : 389
Name                  : CODINA-S22
NTDSSettingsObjectDN  : CN=NTDS Settings,CN=CODINA-S22,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=core,DC=local
OperatingSystem        : Windows Server 2022 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix  :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (20348)
OperationMasterRoles   : {SchemaMaster, DomainNamingMaster, PDCemulator, RIDMaster...}
Partitions              : {DC=ForestDnsZones,DC=core,DC=local, DC=DomainDnsZones,DC=core,DC=local, CN=Schema,CN=Configuration,DC=core,DC=local, CN=Configuration,DC=core,DC=local...}
ServerObjectDN         : CN=CODINA-S22,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=core,DC=local
ServerObjectGuid       : c63f6b66-24f9-4edb-aeb5-8ef33c1d2a94
Site                   : Default-First-Site-Name
SslPort                : 636
```