



03 JANVIER 2026

PROCEDURE SYSTEME

CONFIGURATION REDIRECTION DE PORT

YANIS RADI
SAINT-ASPAIS



Table des matières

Prérequis et introduction.....	2
Méthodologie et explication.....	3

Prérequis et introduction

Aujourd'hui nous allons voir comment créer/modifier une redirection de port sur Virtuel Box ! avant de commencer à vous expliquer comment ça fonctionne et le but, il vous faut les prérequis suivant :


- Avoir une machine mise à jour (windows ou même linux)
- Avoir la dernière version de Virtuel Box
- Avoir une machine virtuelle qui fonctionne
- Avoir accès à une connexion internet

Pour commencer à quoi va servir la redirection de port ? cela va permettre de simuler une adresse ip comme 192.168.1.20 en adresse de loopback donc 127.0.0.1 qui va fonctionner pour faire des connexions ssh ou même avoir accès à votre serveur web hébergé sur votre machine !


Maintenant que vous savez à quoi sert une redirection de port, nous allons voir comment la mettre en place sur le logiciel Virtuel box.

Méthodologie et explication


Pour commencer par lancer votre logiciel Virtuel box sur votre bureau, ensuite vérifier bien que vous avez bien au moins une machine virtuel qui fonctionne !




Une fois que vous avez une machine qui fonctionne bien, faite un clique droit dessus et cliquer sur « configuration » !




Une fois dedans, mettez vous en mode expert (1) et aller dans « réseau » il suffit de cliquer sur l'onglet réseaux sur la barre à gauche (2) !




Et puis dans l'onglet « Adapter 1 » mettez dans « Attached to » en mode « NAT » et cocher le bouton Virtual cable connected




Une fois cela fait cliquer sur le bouton Redirection de ports !



Une fois sur l'interface appuyer sur le petit bouton en vert en haut à droite de la fenêtre.



Maintenant que cela est fait vous aviez une « Rule » qui est apparue changer la Rule 1 par votre service voulu, nous dans l'exemple nous allons remplir « ssh », ensuite dans protocole mettez le protocole que vous vouliez nous dans l'exemple nous allons laisser « TCP », dans IP hôte vous mettez l'adresse « 127.0.0.1 », pareil pour le Port hôte vous mettez le port que vous vouliez nous dans notre cas se sera « 2222 », pour l'ip invité vous mettez celle de votre machine donc nous dans notre cas se sera « 10.2.0.6 » et pour finir pour le port invité vous mettez le port ouvert en question de votre machine, encore une fois pour l'exemple se sera « 22 ».



Ensuite cliquer sur OK et voilà vous aviez votre redirection de port de faite et fonctionneras parfaitement pour faire une connexions ssh !

Pour vérifier effectuer la commande d'affichage de votre ip ! vous devriez avoir une adresse en 127.0.0.1 et l'autre qui seras celle de la machine.