Module Mondial Relay pour Prestashop

Installation, paramétrage et fonctionnement

MONDIAL RELAY ZAC des 4 Vents 5, Avenue Antoine Pinay 59510 Hem http://www.mondialrelay.fr	TELAY	Service Support Courriel: servicesupport@mondialrelay.fr
Version	Date de la Version	Commentaires
V1	Mars 2015	Création du document
V1.1	Août 2015	Mise à jour du module
V1.2	Janvier 2016	Mise à jour du module

Sommaire

Introduction et pré-requis	3
Installation du module	4
Configuration du module	5
Onglet « Détails du compte »	5
Onglet « Transporteur »	7
Paramétrage des zones de chalandise	7
Affectation des zones/pays	9
Créer le transporteur pour la livraison en Point Relais	10
Créer le transporteur pour la livraison à domicile à l'international :	14
Onglet « Paramètres avancés »	15
Choix du mode d'affichage des Points Relais®	15
URL de la tâche CRON	17
Le résultat en FRONT	17
Utilisation du module	18
Paramétrage du statut permettant la génération d'une expédition/étiquette	18
Création d'une expédition et impression de l'étiquette	19
Comment le client peut-il suivre son colis ?	20
F.A.Q	21
Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relais, détail des expéditions). Comment faire ?	
Le module est-il responsive	21

Introduction et pré-requis

Ce document concerne l'installation, le paramétrage et l'utilisation du module Mondial Relay pour Prestashop V2.1.3.


Cette version du module est compatible avec les versions 1.4 à 1.6.1 de Prestashop.

Ce module permet d'utiliser les modes de livraisons Mondial Relay suivants :

- 24R: Livraison en Point Relais® jusqu'à 30 Kg
- DRI: Livraison en Colis Drive® jusqu'à 130 Kg
- **HOM**: Livraison à domicile jusqu'à 30 Kg sans RDV
- LD1: Livraison à domicile jusqu'à 70 Kg à 1 livreur sur RDV
- LDS: Livraison à domicile jusqu'à 130 Kg à 2 livreurs sur RDV

Consultez Mondial Relay pour plus d'informations sur les spécificités de chaque service.

Dans Prestashop, les modules sont gérés à partir de l'écran d'administration des modules dans le back office et le module Mondial Relay est prêt à être installé.



Accès à l'écran de gestion des modules dans le back office Prestashop

Attention, avant toute installation du module Mondial Relay, assurez-vous d'avoir désinstallé la version précédente si elle existe.



<u>Désinstallation d'une version existante du module</u>

Pour le paramétrage du module vous aurez besoin d'informations fournies par Mondial Relay une fois votre compte paramétré. Ces informations vous seront transmises dans un document PDF intitulé « paramètres de sécurité ».

Si toutefois vous ne disposez pas encore de ces informations, notez que vous pouvez procéder à l'installation et au paramétrage du module avec les identifiants de tests ci-dessous. Ensuite, lorsque vous recevrez vos identifiants de production, vous n'aurez qu'à remplacer les identifiants de tests.

Enseigne Web Service : BDTEST13

Clé Privée : PrivateKCode marque : 11


Installation du module

Pour installer le module il suffit de cliquer sur le bouton « Installer ».



<u>Installation du module</u>

L'installation s'effectue en quelques secondes et vous êtes redirigés vers la page de configuration du module ci-dessous.



Ecran de configuration du module


Vous pouvez également retrouver cet écran en passant par l'onglet « module » du back office Prestashop :



Configuration du module


Onglet « Détails du compte »

C'est dans cet écran que vous devrez renseigner les paramètres de sécurité propres à votre compte ou les paramètres de tests le cas échéant.



<u>Détails du compte</u>

Le document « paramètres de sécurité » vous est transmis au format PDF et contient les informations suivantes (les informations ci-dessous sont factices et uniquement données à titre d'exemple):



Paramètres de sécurité

Voici comment doit être renseigné le formulaire en correspondance avec les informations fournies dans les paramètres de sécurité :

- Enseigne Webservice = [Marque]+[Origine] sur 8 caractères
- Code Marque = [Code Marque]
- Clé Webservice = [Clé privée]
- Coefficient de poids = 1000

Dans l'exemple ci-dessus cela donne :


- Enseigne Webservice =MQ123456
- Code Marque = 99
- Clé Webservice = aBcdEfgH
- Coefficient de poids = 1000

Pour la suite de ce tutoriel, nous utiliserons les paramètres de sécurité de test.




Paramétrage du module avec les paramètres de test

Cliquez ensuite sur « Mettre à jour le compte ». Un message confirme alors que les informations du compte viennent bien d'être mises à jour.



Mettre à jour le compte

Enfin, cliquez sur le bouton « Vérifier la connexion ». Une Pop-up s'affiche et confirme la validité de la connexion avec le serveur Mondial Relay.



Connexion valide


Onglet « Transporteur »

Cet onglet permet de créer et paramétrer les différents modes de livraisons ainsi que les paramètres de chaque mode de livraison (poids, prix, délai, etc.) en fonction des destinations.

Avant de commencer, nous vous invitons à paramétrer les zones de chalandises de votre activité. Vous retrouverez ensuite ces zones lors du paramétrage du transporteur.

Paramétrage des zones de chalandise

Pour paramétrer les zones, rendez vous dans l'onglet « Localisation >> Zones » de l'administration Prestashop.



Paramétrage des zones de chalandise


Pour ce tutoriel, nous créerons les zones suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal et Royaume Uni.

Pour cela, Il faut cliquer sur le bouton « Créer une zone » et ajouter la zone en cliquant sur « Enregistrer ». Répétez l'opération pour chaque zone.



Ajout d'une zone de chalandise

Une fois que toutes les zones ont été créées elles doivent apparaître dans l'écran précédent.




Nouvelles zones de chalandise

Affectation des zones/pays

Vous devez maintenant configurer chaque zone créée notamment pour la rattacher à un pays de livraison mais aussi pour l'activer.

Rendez vous donc dans l'écran LOCALISATION / pays paramétrez chaque nouvelle zone créée.



Ecran Localisation / Pays


Cliquez sur MODIFIER sur la ligne du pays concerné :



* Pays Belgique * Code ISO BE * Indicatif téléphonique 32 Zone Europe * Format du code postal isez L pour une lettre, N pour un nombre, et C pour le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays. Par exemple, NNNNN pour les aucoup d'autres ; LNNNNLLL pour l'Argentine, etc. Si vous ne voulez pas que PrestaShop vérifie le code postal de ce p. Europe Europe (non-EU) INTERNATIONAL MONDIAL RELAY North America Champs disponibles pour les adresses (cliquez pour avoir plus d'informations) Format de l'adresse South America vat_number address1 address2 postcode city Country:name
 ♦ Nom de famille
 Prénom
 Anniversaire
 Site Web
 Société
 Siret
 Utiliser la dernière mise en page enregistrée Utiliser une mise en page par défaut Utiliser ma dernière modification

Paramétrage d'un pays

Une fois l'opération effectuée pour chaque pays concerné, vous obtiendrez le résultat suivant :




Récapitulatif des pays/zone actifs après paramétrage

Créer le transporteur pour la livraison en Point Relais

Retournez dans l'onglet « Transporteur » de l'écran de paramétrage du module Mondial Relay

Vous devez tout d'abord ajouter une nouvelle « méthode de transport ». Pour cela, remplissez le formulaire comme indiqué ci-dessous :

- Nom du transporteur : MONDIAL RELAY
- Délais : C'est le délai que vous proposez à vos clients pour ce mode de livraison. Cette information apparaîtra en front sur votre site.
- Assurance : C'est le niveau d'assurance qui sera appliqué par défaut à toutes les expéditions créées. Vous pourrez ensuite modifier ponctuellement ce niveau pour chaque expédition.
- Pays de livraison: Ce sont les pays vers lesquels vous autorisez la livraison en Point Relais®.
 Pour sélectionner plusieurs pays, maintenez la touche « Ctrl » enfoncée.



Ajout d'une méthode de transport

Enfin, cliquez sur le bouton « Ajouter une méthode de transport »

La méthode de transport créée apparait dans la liste des transporteurs :



Vous devez maintenant affiner le paramétrage de la méthode de transport que vous venez de créer. Pour cela cliquez sur le stylo « Modifier ».


Paramètres généraux

Le nom du transporteur et le délai de livraison ont déjà été renseigné.

Vous devez définir une vitesse. Saisissez « 0 » pour le délai le plus long et « 9 » pour le délai le plus court.

Renseignez le logo Mondial Relay dans le champ prévu à cet effet. Vous trouverez le logo en ligne dans notre charte graphique : http://dam.iris.citenum.com/PKDWZO1RDS


Le champ url de suivi doit rester vide car le module intègre le lien en front dans l'historique des commandes.



Paramètres généraux

Passez à l'écran suivant : « Destinations d'expédition et coûts ».

Destinations d'expédition et coûts




Destinations et coûts

Dans cet écran, vous allez définir votre politique de « frais de ports » en fonction de différents critères (poids expédition, montant panier, frais de ports offerts, taxes applicables, etc.).

Paramétrage en fonction de la tranche de poids :

Par défaut, une seule tranche de poids est créée. Vous pouvez donc modifier les tranches de poids et le montant des frais de port associés pour chaque pays. Vous obtiendrez alors un tableau ressemblant à celui-ci.

A noter que les tarifs présents dans ce tableau sont HT. Il faut les adapter selon le type de soumission à la TVA.




Paramétrage des frais de port/tranches de poids

Cliquez sur suivant pour procéder au paramétrage de la typologie de vos expéditions.

Typologie des expéditions :

Pour rappel, la dimension d'un colis livrable dans un Point Relais Standard ne doit pas dépasser 150cm de développé. Remplissez le formulaire ci-dessous qui déterminera dans quels cas le mode de transport sera éligible puis cliquez sur « suivant ».



Typologie des expéditions

Ecran récapitulatif:

Un écran récapitulatif vous permet de contrôler le mode de transport que vous venez de créer avant validation.



Ecran récapitulatif

Validez la création en cliquant sur « Terminer ». Votre mode de transport Point Relais est prêt.


Créer le transporteur pour la livraison à domicile à l'international :

Après validation de la dernière étape, notez que vous n'êtes plus dans l'environnement de paramétrage du module Mondial Relay. Il faut donc bien se replacer dans cet environnement (CF. paragraphe « installation du module »).



Les étapes de création du transporteur pour le domicile sont identiques. Nous allons donc créer un transporteur pour le mode de livraison HOM.

Comme pour le Point relais®, une fois le paramétrage effectué, vous verrez s'afficher l'écran récapitulatif de ce mode de transport avant de valider la création.



Une fois que tous vos modes de transport sont créés, vous pouvez passer à l'étape suivante : « Paramètres avancés du module ».

Onglet « Paramètres avancés »

Cet onglet permet de :

- Choisir le mode d'affichage lors de la proposition des Points Relais® (normal/Widget).
- Récupérer l'URL de la tâche CRON du module.


Notez qu'après chaque modification de paramétrage vous devrez bien cliquer sur le bouton « Mise à jour de la configuration avancée ».



Paramètres avancés du module

Choix du mode d'affichage des Points Relais®

Mode widget : Le mode widget affiche les Point Relais® sur une carte.



Affichage des Points Relais® en mode « Widget ».

Mode normal: Le mode normal affiche les Points Relais® sous forme de liste.



Affichage des Points Relais® en mode « Normal ».

URL de la tâche CRON

Certaines actions du module ont besoin de se répéter dans le temps (comme par exemple la mise à jour du suivi des colis). Ces actions nécessitent d'être lancées périodiquement pour effectuer leur travail. Plutôt que de lancer régulièrement et manuellement ce genre d'actions, on peut les automatiser grâce à ce qu'on appelle des tâches « CRON ».

Notez que la gestion/création des tâches CRON s'effectue au niveau de votre hébergeur directement.

Pour créer une tâche CRON il faudra définir 2 paramètres :

- L'url qu'il faut lancer, celle qui va exécuter une action.
- Un intervalle de temps (toutes les 5 minutes, 1 fois par jour etc.).


Concernant l'intervalle d'exécution pour le module Mondial Relay, nous conseillons 1 fois par jour entre 4H et 5H du matin.

Enfin, le module vous fourni l'URL de la tâche CRON dans l'onglet « Paramètres avancés ».

A présent, vos transporteurs sont créés.

Le résultat en FRONT

Voilà par exemple ce que verra en Front un client sur un site ayant paramétré une solution de livraison en Point Relais® et une solution de livraison à domicile.




Le FRONT du site.

Utilisation du module

Paramétrage du statut permettant la génération d'une expédition/étiquette

La création des expéditions et étiquettes se déroule dans l'onglet COMMANDES/MONDIAL RELAY



Ecran de commandes Mondial Relay

Vous pourrez créer l'expédition et imprimer l'étiquette d'une commande donnée, lorsque son statut correspondra au statut défini dans la liste déroulante ci-dessous.



Ecran de commandes Mondial Relay

Par défaut, le statut attendu est « préparation en cours » mais vous pouvez redéfinir cette option en fonction de votre propre fonctionnement.

A présent, si des commandes répondant à ce statut existent dans votre boutique, elles doivent apparaître dans cet écran.

Création d'une expédition et impression de l'étiquette

La commande est désormais disponible depuis l'onglet COMMANDES/MONDIAL RELAY




Ecran de commandes Mondial Relay

Pour générer l'expédition :

- Cochez la commande à expédier
- Renseignez ou vérifiez le poids (le module additionne le poids renseigné dans les fiches articles s'il n'est pas renseigné dans les fiches articles, le poids total pourra être ajouté à ce moment). Attention, techniquement, le poids ne peut pas être inférieur à 100 grammes.

- Vérifiez et modifiez, si nécessaire, le niveau d'assurance à appliquer à l'expédition.
- Cliquez sur le bouton « générer ».


La commande passe alors dans la partie « Historique de la création d'étiquettes ». Le PDF est disponible dans plusieurs formats et plusieurs commandes peuvent être éditées en même temps.



Edition des étiquettes

Comment le client peut-il suivre son colis ?

Votre client peut suivre ses commandes à partir de l'historique des commandes, en cliquant sur le lien « suivre mon colis sur le site de Mondial Relay ».



Suivi des commandes pour votre client

F.A.Q

Le module ne fonctionne pas correctement (pas d'affichage de la carte des Points Relais, accès au détail des expéditions). Comment faire ?

Si vous utilisez un thème différent de celui d'origine, il se peut qu'il soit en conflit avec le module. Une solution consiste à activer l'option « déplacer le code JavaScript à la fin » pour résoudre ces problèmes. Cette option se trouve dans l'onglet « Paramètres avancés/Performances » du Back Office de Prestashop.

Le module est-il responsive

Le module n'est pas optimisé pour les versions mobiles mais il s'adapte en responsive.