

Чек-листы тестирования веб-приложения Pixo

1) Главная страница гостя

Загрузка фото

- Проверка кнопки «Загрузить фото» (открывает выбор файла)
- Проверка выбора изображения
- Проверка запрета загрузки не-изображений (их нет в выборе файлов для загрузки)
- Проверка ограничения по размеру (до 5 МВ) (ошибка при превышении)
- Проверка состояния loading (кнопка меняет текст на “Загрузка...” и блокируется)
- Проверка успешной загрузки (переход на страницу после загрузки)

Навигация

- Проверка кнопки Войти → переход на страницу входа
- Проверка кнопки Регистрация → переход на страницу регистрации

Язык

- Проверка переключателя языка (RU/EN)
- Проверка смены языка всех надписей на странице
- Проверка сохранения языка (после перехода на другие страницы, после регистрации язык сохраняется)

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

2) Страница после загрузки гостя

Отображение результата

- Проверка отображения заголовка (название файла / “Без названия”)
- Проверка отображения картинки

Кнопки

- Проверка кнопки «Поделиться» (копирует ссылку в буфер)
- Проверка сообщения “Ссылка скопирована!”

Навигация

- Проверка кнопки «Загрузить фото» → на главную гостя
- Проверка кнопки «Войти» → переход на страницу входа
- Проверка кнопки «Регистрация» → переход на страницу регистрации

Язык

- При смене языка на главной гостя — проверка, что эта страница тоже на том же языке

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

3) Страница входа

Поля

- Проверка ввода email
- Проверка ввода пароля
- Проверка маски пароля (символы скрыты)

Валидации

- Пустой email/пароль → появляется ошибка
- Неверный пароль → появляется ошибка
- Несуществующий пользователь → появляется ошибка

Кнопки и навигация

- Кнопка «Войти» → успешный вход ведёт на страницу пользователя
- Кнопка «Регистрация» → переход на страницу регистрации
- Кнопка «Забыли пароль?» → переход на восстановление
- Кнопка «Загрузить фото» → возврат на главную гостя

Язык

- Проверка перевода всех надписей и ошибок
- Проверка, что язык такой же как выбран на главной гостя

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

4) Страница регистрации

Поля

- Проверка ввода email
- Проверка ввода пароля
- Проверка маски пароля

Валидации

- Пустые поля → ошибка
- Пользователь уже существует → ошибка
- Успешная регистрация → сообщение + переход на вход

Навигация

- Кнопка «Войти» → переход на вход
- Кнопка «Загрузить фото» → главная гостя

Язык

- Перевод заголовков, кнопок, ошибок
- Наследование выбранного языка

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

5) Восстановление пароля

Форма

- Проверка ввода email
- Проверка плейсхолдеров
- Проверка кнопки «Отправить пароль»

Навигация

- Кнопка «Регистрация»
- Кнопка «Загрузить фото» → главная гостя
- Кнопка «Войти» → вход

Язык

- Перевод всех надписей
- Наследование языка

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

6) Главная страница пользователя

Загрузка фото

- Кнопка Загрузить фото открывает выбор файла
- Проверка ограничения по размеру (до 10 МВ) (ошибка при превышении)
- Успешная загрузка → переход в галерею + выделение нового фото
- Ошибка загрузки → отображается сообщение об ошибке
- Состояние “Загрузка...” блокирует повторное нажатие

Навигация

- Кнопка «Галерея» → переход в галерею
- Кнопка «Профиль» → переход в настройки
- Кнопка «Выйти» → выход и переход на главную гостя

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

7) Галерея пользователя

Загрузка данных

- Проверка загрузки списка фото пользователя
- Проверка загрузки списка альбомов пользователя

- Пустое состояние (“нет фото и альбомов”)

Поиск

- Ввод текста в поиск фильтрует:
 - альбомы по названию
 - фото (только без альбома) по названию
- Поиск регистронезависимый

Карточки

- Фото:
 - клик по фото выделяет рамкой
 - двойной клик открывает страницу фото
- Альбом:
 - двойной клик открывает страницу альбома

Меню “Управление”

- Открытие/закрытие меню
- Закрытие меню кликом вне меню
- Кнопка «Создать альбом»:
 - ввод названия
 - создание альбома появляется в списке
- Кнопка «Добавить в альбом»:
 - без выбранного фото → предупреждение
 - появляется селектор альбомов
 - выбор альбома обязателен
 - кнопка «Добавить» активируется только при выбранном альбоме
 - успешная привязка убирает фото из общего списка (теперь оно в альбоме)

Язык

- Проверка, что язык берется из настроек пользователя
- Перевод всех надписей, плейсхолдеров и сообщений (alert)

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

8) Страница альбома

Загрузка

- Проверка загрузки названия альбома
- Проверка загрузки списка изображений альбома
- Пустой альбом (“в альбоме пока нет фото”)

Поиск

- Фильтрация фото по названию

Открытие фото

- Двойной клик по фото → открывает страницу фото

Навигация

- «Загрузить фото» → переход на главную страницу
- «Галерея» → переход в галерею
- «Профиль» → переход в настройки
- «Выйти» → выход из аккаунта, переход на главную страницу

Язык

- Проверка, что язык берется из настроек пользователя
- Перевод всех надписей, плейсхолдеров и сообщений (alert)

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

9) Страница изображения

Загрузка

- Отображение названия
- Отображение изображения

Кнопки

- «Поделиться»:
 - копирование ссылки
 - сообщение “Ссылка скопирована!”
- «Управление»
 - Работает кнопка смены названия
 - Работает кнопка удаления изображения

Навигация

- «Загрузить фото» → переход на главную страницу
- «Галерея» → переход в галерею
- «Профиль» → переход в настройки
- «Выйти» → выход из аккаунта, переход на главную страницу

Язык

- Проверка, что язык берется из настроек пользователя
- Перевод всех надписей, плейсхолдеров и сообщений

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве

10) Настройки пользователя

Настройки

- Изменение email
- Изменение языка (RU/EN)
- Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения
- После сохранения email обновляется в шапке
- При ошибке показывается сообщение «Ошибка сохранения»

Настройки пароля

- Новый и повтор не совпадают → ошибка
- Неверный старый пароль → ошибка

- Успешная смена → поля очищаются + сообщение об успешной смене пароля

Навигация

- «Загрузить фото» → переход на главную страницу
- «Галерея» → переход в галерею
- «Выход» → выход из аккаунта, переход на главную страницу

Язык

- Смена языка влияет на все пользовательские страницы

Адаптивность

- Проверка отображения на десктопе
- Проверка отображения на мобильном устройстве