




Manual para gerar CAT-52

Abrir programa Bematool e "LOCALIZAR IMPRESSORA".



Após localizar, clicar em "MF - MFD e INFORMAÇÕES DO ECF".







Informar a DATA INICIAL E FINAL, no exemplo abaixo 01/04/19 a 30/04/19, depois clicar em "DONWLOAD DO ARQUIVO MFD".



Aguarde enquanto o programa faz o donwload do arquivo na impressora.







Após o download se for concluído com sucesso, irá informar a resposta positiva, caso não tenha essa mensagem terá que reiniciar o processo e verificar se a impressora está conectada e comunicando corretamente com o computador.



Arquivo foi gerado com sucesso e salvo na pasta, clique em sim pra abrir a pasta e conferir que o arquivo foi gerado, na dúvida verifique a data de modificação, se for a data e hora que você está gerando o arquivo.


C:\Arquivos de programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios







C:\Arquivos de programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios




Pode fechar o Bematool, agora vai abrir o programa BEMATECH WINMFD.








Clique em "ARQUIVO", depois "CAT-52".



Na janela que surgir na tela, irá selecionar "GERAR DO ARQUIVO MFD (MEMORIA DE FITA DETALHE", e em seguida clicar no botão da linha "ARQUIVO DE ORIGEM", para localizar o arquivo que gerou no BEMATOOL.









Para localizar o arquivo que foi gerado verifique a data de modificação, para incluir essa informação, clique conforme a imagem e no campo "DETALHES".

C:\Arquivos de programas\Bematech\BematoolPro\Relatorios




Após conferir a data selecione o arquivo.







Após selecionar o arquivo clique no botão da linha(Path de Destino) onde vai informar o "DESTINO" que vai salvar o arquivo, após informar o destino informar o período, de preferência o mesmo que foi gerado no Bematool.



Pronto arquivos gerados com sucesso, caso o resultado não seja o esperado repetir o processo e verificar se não está pulando nenhuma etapa.

