


## Documentation APP APP Profil APP Paramétrages externes



- → Paramétrer des profils de droits permettant d'associer un contrat d'accès à un groupe de profils utilisateurs
- → Paramétrer des profils de droits autorisés à dépasser les seuils de plateforme

## Contexte et usage de l'APP



OBJET MÉTIER

#### PROFILAPP PARAMETRAGES EXTERNES:

- Permet d'associer un contrat d'accès (standard ou spécifique) à un groupe de profils utilisateurs
- Permet de définir des seuils spécifiques, différents des seuils de plateforme définis par défaut sur les opérations de masse de l'APP Recherche et consultation d'archives

TYPE D'UTILISATEUR

Profil administrateur métier de l'organisation.

**FONCTIONS** 

- 1. Créer un profil pour l'APP Paramétrages externes
- 2. Modifier les informations et le paramétrage d'un profil de paramétrages externes
- 3. Activer / désactiver un profil de paramétrages externes

**DÉPENDANCES** 

L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques créés préalablement dans l'APP Contrats d'accès.

Ces profils apparaissent dans l'APP Groupes de profils suite à l'ajout de l'application Paramétrages externes (obligatoire pour tous les groupes de profils utilisateurs).

Ces profils de paramétrages externes permettent de lier un contrat d'accès à un groupe de profils


AUTRES INFORMATIONS

**BONNES PRATIQUES** 

Vu son périmètre, cette application n'a vocation qu'à être attribuée à un nombre très restreint d'utilisateurs de l'organisation

Elle permet en particulier de créer autant de profils que de contrats d'accès dans l'organisation, de façon à définir par la suite le contrat d'accès par défaut de l'utilisateur, associé à son paramètre externe via le groupe de profil.


# Ergonomie générale



Détail du profil paramétrages externes (ouverture du panneau latéral au cliic dans la liste des profils)



## Ecran principal



ACTION **PRINCIPAL** 

**TABLEAU** 

Créer un profil paramétrages externes : lance l'assistant de paramétrage d'un nouveau profil paramétrages externes


- 1. Nom du profil paramétrages externes
- 2. Identifiant du contrat d'accès
- 3. Seuil maximal autorisé sur les opérations de masse (renseigné si le seuil est différents des seuils de plateforme)
- 4. Description du profil



### Créer un profil paramétrages externes

1 2

La première étape permet de renseigner les informations du profil paramétrages externes et de sélectionner le contrat d'accès à associer au profil.






### Créer un profil paramétrages externes

La 2ème étape permet de sélectionner, si besoin, un seuil différent des seuils de plateforme appliqués pour les

traitements de masse



]	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
	Application des seuils de plateforme	ON / OFF	Permet d'appliquer (par défaut à ON) ou non les seuils définis sur la plateforme pour les traitements de masse.
	•		<ul> <li>Les seuils de plateforme par défaut sont :</li> <li>Analyse d'élimination : seuil à 100 000 unités archivistiques</li> <li>Opération d'élimination : seuil à 10 000 unités archivistiques</li> <li>Autres traitements de masse (mise à jour des métadonnées, Transfert, DIP,) seuil commun à 100 000 unités archivistiques.</li> </ul>
	Seuil à	Liste de	Si le bouton d'application des seuils de

dénassant

plateforme est à OFF, alors il faut

sélectionner un seuil à appliquer (supérieur ou inférieur aux seuils de plateforme). [NB: un seul seuil sera appliqué à tous les traitements de masse (à l'exception du

Dans le cas où le seuil de plateforme est supérieur, l'utilisateur est autorisé à dépasser le seuil mais le contrôle des seuils de plateforme reste actif. L'utilisateur sera averti dès qu'il lance une action les

reclassement ou du calcul d'héritage)]

seuils

appliquer


# Consulter un profil paramétrages externes

**INFORMATIONS** 

SEUILS

HISTORIQUE

Le premier onglet « Informations » permet de consulter et de modifier les informations du profil paramétrages externes et/ ou de modifier le contrat d'accès à associer au profil.



CHAMPS	IMPACTS DE LA MODIFICATION
Modification d'une valeur	La modification et l'enregistrement de cette modification se fait champ par champ. Chaque modification fait l'objet d'une journalisation.
	La modification se fait à l'aide de l'icône
	Une fois la modification effectuée, validez avec




# Consulter un profil paramétrages externes

**INFORMATIONS** 

**SEUILS** 

HISTORIQUE

Le premier onglet « Seuils » permet de consulter et de modifier les seuils à appliquer sur les traitement de masse des unités archivistiques



CHAMPS	IMPACTS DE LA MODIFICATION
Application des seuils de plateforme	Bouton ON / OFF permettant d'appliquer (par défaut à ON) les seuils de plateforme définis pour les traitement de masse des unités archivistiques ou de définir un autre seuil (OFF).
Valeur du seuil a appliquer	Si le bouton d'application des seuils de plateforme est à OFF, alors il faut sélectionner un seuil à appliquer (supérieur ou inférieur aux seuils de plateforme).  NB: dans ce cas, un seul seuil sera appliqué à tous les traitements de masse (à l'exception du reclassement ou du calcul d'héritage)
Enregistrer	Bouton d'action pour enregistrer les modifications apportées




## Consulter un profil paramétrages externes

**INFORMATIONS** 

**SEUILS** 

**HISTORIQUE** 

Le 3<sup>ème</sup> onglet « Historique » permet de consulter les événements de création et de modification du profil paramétrages externes.



ÉVÉNEMENTS	ACTIONS ENREGISTRÉES
• Modification du profil	Valeur(s) de chaque champ(s) modifié(s) dans les onglets « Informations » et « Seuils » du profil paramétrages externes.
	La précédente valeur du champ est indiquée pour information.
· Création du profil	Liste des informations du profil paramétrages externes au moment de sa création.



