


Documentation APP APP Organisation



- → Paramétrer les organisations
- → Paramétrer les propriétaires des organisations et leurs coffres

Contexte et usage de l'APP




ORGANISATIONS OBJET MÉTIER PROPRIÉTAIRES et leur COFFRE TYPE Opérateur d'instance D'UTILISATEUR 1. Créer une organisation 2. Créer le propriétaire des éléments de preuves et le coffre associé 3. Ajouter un propriétaire et un coffre associé **FONCTIONS** (facultatif) 4. Modifier une organisation 5. Modifier un propriétaire DÉPENDANCES

AUTRES INFORMATIONS

BONNES PRATIQUES




Ergonomie générale



Après 100: demande confirmation ou affiner par recherche

Ecran principal



ACTION PRINCIPALE


AUTRES ACTION

TABLEAU DES ORGANISATIONS ET DES COFFRES Créer une organisation : lance l'assistant de paramétrage d'une nouvelle organisation en six étapes.

Ajouter un propriétaire : lance l'assistant de création d'un propriétaire et du coffre qui lui est associé.


- 1. Code organisation
- 2. Nom de l'organisation
- 3. Raison sociale
- 4. SSO: oui / non
- 5. Validation en deux étapes
- 1. Code propriétaire
- 2. Nom du propriétaire
- з. Code du coffre associé





1 2 3 4 5 6

La deuxième étape permet de paramétrer la sécurité des accès par les utilisateurs de l'organisation.




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Durée de révocation du mot de passe	6 mois 9 mois 12 mois	A définir selon la Politique de sécurité du système d'information (PSSI) de l'organisation.
Validation en 2 étapes	Désactivé Optionnelle Obligatoire	Désactivé : l'organisation ne souhaite pas activer cette option ou celle-ci est gérée dans l'IdP en amont. Optionnelle : l'option est activée par défaut mais l'administrateur de l'organisation peut la paramétrer pour chaque utilisateur. Obligatoire : tous les utilisateurs de l'organisation doivent s'authentifier en deux étapes.
Restriction de domaine e-mail	domaine.xyz	Domaines de messageries autorisés lors de la création d'un utilisateur par un administrateur de l'organisation. Plusieurs domaines peuvent être renseignés.

Exemple: culture.gouv.fr, cea.fr...



1 2 3 4 5 6

La troisième étape permet de personnaliser l'identité graphique pour l'organisation.



	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Identité graphique	ON (bleu) / OFF (gris)	Personnalisation de l'identité graphique Si OFF : identité graphique par défaut de VITAM UI s'applique
•	Couleurs	Par défaut ou paramétrable	Possibilité de modifier les couleurs de l'application en renseignant le code hexadécimal des couleurs primaires et secondaires à appliquer. Possibilié de modifier également les couleurs d'entête et de fond de page Par défaut les couleurs VITAM UI s'appliquent.
•	Logos	Modifiable ou non	Possibilité de modifier les logos présents en en-tête, en pied de page et sur le portail (import d'image)



1 2 3 4 5 6

La quatrième étape est la personnalisation du titre et du message du portail d'accueil



Titre

Message d'accueil

Ajouter une langue

Possibilité de modifier le titre du SAE qui s'affiche en page d'accueil.

Un titre par défaut est prédéfini

Possibilité de modifier le message de description du SAE qui s'affiche en page d'accueil.


Un message par défaut est prédéfini.

Ajouter un Langue supplémentaire pris en charge par le système.



1 2 3 4 5 6

La cinquième étape est la création du « propriétaire des éléments de preuve ». Elle permet d'ajouter le coffre de l'entité propriétaire des traces et journaux (éléments de preuves). Ce propriétaire correspond à un tenant dans VITAM. Il est obligatoire.






Création d'une organisation

1 2 3 4 5 6

La sixième étape est celle de la création du coffre du propriétaire.




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom du coffre	Nom	Règle conseillée : choisir un nom signifiant



Créer un nouveau propriétaire

Il est possible d'ajouter un nouveau propriétaire afin de créer les différentes entités propriétaires des données de l'organisation et de définir des coffres spécifiques à chacun (tenant).

Les deux slides suivantes expliquent les étapes de création.




Action se ondaire:
Lancer un assistant à la création
d'un nouveau propriétaire
et d'un coffre



Créer un nouveau propriétaire

1 2

La première étape permet de renseigner l'identité du propriétaire.






Créer un nouveau propriétaire

1 2

La seconde étape permet de créer le coffre des données du propriétaire (correspond à un tenant dans VITAM). La création d'un coffre déclenche automatiquement la création d'un contrat d'accès.



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Nom du coffre	Nom	Règle conseillée : choisir un nom signifiant



Consulter une organisation


INFORMATIONS

SSO


ID GRAPHIQUE

MESSAGE D'ACCUEIL

HISTORIQUE



Consulter une organisation





INFORMATIONS

SSO

ID GRAPHIQUE

MESSAGE D'ACCUEIL

ORGA (000678)

Retourner à la liste des IDF

Externe

Mise à jour automatique des utilisateurs

Attribut de l'id. utilisateu

Lorem Ipsum

Secret du client

Utilise Nonce

AJOUTER

IDP Actif

OIDC

Value

Pattern

LIRI Discovery

Paramétrages custon


URI

Valeur

HISTORIQUE

Le deuxième onglet « SSO » du bandeau de droite permet également de consulter et modifier toutes les informations

du SSO



• Fichier metadata de l'IdP

Consulter une organisation

INFORMATIONS


SSO

ID GRAPHIQUE

MESSAGE D'ACCUEIL

HISTORIQUE

Le troisième onglet « Identité graphique » permet d'ouvrir l'assistant de modification de l'identité graphique de l'organisation.





Consulter une organisation

INFORMATIONS


SSO

ID GRAPHIQUE

MESSAGE D'ACCUEIL

HISTORIQUE

Le quatrième onglet « Message d'accueil» permet de modifier et consulter le titre et le message d'accueil personnalisable.



Bouton de modification

Message d'accueil

Permet d'activer le mode de mosification du titre et/ ou du message du portail d'accueil.

Titre personnalisable du SAE qui s'affiche par défaut en page d'accueil.

Message personnalisable de description du SAE qui s'affiche par défaut en page d'accueil.



Bandeau de droite : organisation

INFORMATIONS


SSO

ID GRAPHIQUE

MESSAGE D'ACCUEIL

HISTORIQUE

Le cinquième onglet « Historique » permet de consulter les traces des actions de création et de modification de l'organisation.



ÉVÉNEMENT	ACTIONS ENREGISTRÉES
Création de l'organisation	Valeur de l'ensemble des champs collectés par l'assistant de création de l'organisation
Modification de l'organisation	Valeur de chaque champ modifié dans les onglets Informations, SSO et Identité Graphique de l'organisation



Consulter un propriétaire

INFORMATIONS

HISTORIQUE

Contrat d'accès logbook AC-000002

IC-000002

Contrat d'entrée des bordereaux

CHAMPS IMPACTS DE LA Le premier onglet "Informations" du panneau latéral permet de **MODIFICATION** consulter et modifier toutes les informations du Propriétaire. Code propriétaire × test Identifiant (073570)Propriétaire Nom du propriétaire Code propriétaire 073570 Code coffre Nom du propriétaire N° et nom de rue Nom du coffre Code postal Ville Contrat d'accès pour l'arbre France Code interne Contrat d'entrée pour l'arbre Contrat d'accès logbook Contrat d'accès pour l'arbre AC-000001 Contrat d'entrée des Contrat d'entrée pour l'arbre IC-000001


bordereaux

Consulter un propriétaire

INFORMATIONS

HISTORIQUE

Le second onglet « Historique » permet de consulter les traces des actions de création et de modification du propriétaire.



(CHAMPS	IMPACTS DE LA MODIFICATION
	tion du riétaire	Valeur de l'ensemble des champs collectés par l'assistant de création d'un propriétaire.
. Modi	fication du riétaire	Valeur de chaque champ modifié dans l'onglet Informations d'un propriétaire.



