


Documentation APP APP Profil APP Paramétrages externes



- → Paramétrer des profils de droits permettant d'associer un contrat d'accès à un groupe de profils utilisateurs
- → Paramétrer des profils de droits autorisés à dépasser les seuils de plateforme

Contexte et usage de l'APP




PROFIL APP PARAMETRAGES EXTERNES: • Permet d'associer un contrat d'accès (standard ou spécifique) à un groupe de profils utilisateurs **OBIET MÉTIER** • Permet de définir des seuils spécifiques, différents des seuils de plateforme définis par défaut sur les opérations de masse de l'APP Recherche et consultation d'archives ou sur les audits de l'APP Audits Profil administrateur métier de l'organisation. TYPE D'UTILISATEUR 1. Créer un profil pour l'APP Paramétrages externes 2. Modifier les informations et le paramétrage d'un profil **FONCTIONS** de paramétrages externes 3. Activer / désactiver un profil de paramétrages externes L'APP Profil APP Paramétrages externes permet de définir des profils utilisant des contrats d'accès spécifiques créés préalablement dans l'APP Contrats d'accès. Ces profils apparaissent dans l'APP Groupes de profils DÉPENDANCES suite à l'ajout de l'APP Paramétrages externes (obligatoire pour tous les groupes de profils utilisateurs). Ces profils de paramétrages externes permettent de lier un contrat d'accès à un groupe de profils Vu son périmètre, cette application n'a vocation qu'à être

AUTRES
INFORMATIONS
BONNES PRATIQUES

Vu son perimetre, cette application n'a vocation qu'a etre attribuée à un nombre très restreint d'utilisateurs de l'organisation

Elle permet en particulier de créer autant de profils que de contrats d'accès dans l'organisation, de façon à définir par la suite le contrat d'accès par défaut de l'utilisateur, associé à son paramètre externe via le groupe de profil.


Ergonomie générale



Détail du profil paramétrages externes (ouverture du panneau latéral au cliic dans la liste des profils)



Ecran principal






Créer un profil paramétrages externes

1 2

La première étape permet de renseigner les informations du profil paramétrages externes et de sélectionner le contrat d'accès à associer au profil.






Créer un profil paramétrages externes

1 2

La 2e étape permet de sélectionner, si besoin, un seuil différent des seuils de plateforme appliqués pour les traitements de masse et les audits



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Application des seuils de plateforme	ON / OFF	Permet d'appliquer (par défaut à ON) ou non les seuils définis sur la plateforme pour les traitements de masse.
		 Les seuils de plateforme par défaut sont pour: L'opération d'élimination : seuil à 10 000 unités archivistiques Les autres traitements de masse (Analyse d'élimination; mise à jour des métadonnées, Transfert, DIP,) : seuil à 100 000 unités archivistiques Audits : seuil à 100 000 unités archivistiques.
Seuil à appliquer	Liste de seuils	Si le bouton d'application des seuils de plateforme est à OFF, alors il faut sélectionner un seuil à appliquer (supérieur ou inférieur aux seuils de plateforme). [NB: un seul seuil sera appliqué à tous les traitements de masse et aux audits (à l'exception du reclassement ou du calcul d'héritage)]
		Dans le cas où le seuil de plateforme est supérieur, l'utilisateur est autorisé à dépasser le seuil mais le contrôle des seuils de plateforme reste actif. L'utilisateur sera averti dès qu'il lance une action les dépassant.


Consulter un profil paramétrages externes

INFORMATIONS

SEUILS

HISTORIQUE

Le premier onglet « Informations » permet de consulter et de modifier les informations du profil paramétrages externes et/ ou de modifier le contrat d'accès à associer au profil.



CHAMPS	IMPACTS DE LA MODIFICATION
Modification d'une valeur	La modification et l'enregistrement de cette modification se fait champ par champ. Chaque modification fait l'objet d'une journalisation. La modification se fait à l'aide de l'icône
	Une fois la modification effectuée, validez avec




Consulter un profil paramétrages externes

INFORMATIONS

SEUILS

HISTORIQUE

Le deuxième onglet « Seuils » permet de consulter et de modifier les seuils à appliquer sur les traitement de masse des unités archivistiques



CHAMPS	IMPACTS DE LA MODIFICATION
Application des seuils de plateforme	Bouton ON / OFF permettant d'appliquer (par défaut à ON) les seuils de plateforme définis pour les traitement de masse des unités archivistiques ou de définir un autre seuil (OFF).
Valeur du seuil a appliquer	Si le bouton d'application des seuils de plateforme est à OFF, alors il faut sélectionner un seuil à appliquer (supérieur ou inférieur aux seuils de plateforme). NB: dans ce cas, un seul seuil sera appliqué à tous les traitements de masse (à l'exception du reclassement ou du calcul d'héritage)
Enregistrer	Bouton d'action pour enregistrer les modifications apportées




Consulter un profil paramétrages externes

INFORMATIONS

SEUILS

HISTORIQUE

Le 3^e onglet « Historique » permet de consulter les événements de création et de modification du profil paramétrages externes.



ÉVÉNEMENTS	ACTIONS ENREGISTRÉES
Modification du profil	Valeur(s) de chaque champ(s) modifié(s) dans les onglets « Informations » et « Seuils » du profil paramétrages externes.
	La précédente valeur du champ est indiquée pour information.
Création du profil	Liste des informations du profil paramétrages externes au moment de sa création.



