


Documentation APP APP Contrat d'entrée




- → Créer un contrat d'entrée
- → Consulter un contrat d'entrée
- → Mettre à jour un contrat d'entrée

Généralités




OBJET MÉTIER	UTILISATEUR : Nominatif : personne physique pouvant s'authentifier. Générique : compte subrogeable par le support.
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur métier de l'organisation.
FONCTIONS	1. Créer un contrat d'entrée 2. Consulter un contrat d'entrée 3. Mettre à jour un contrat d'entrée
DÉPENDANCES	 APP Profil Utilisateur: Paramétrage du profil de droits pour l'administrateur. L'administrateur doit disposer d'un groupe de profil contenant un profil pour l'APP Utilisateurs. APP Groupe de profil: Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs. Provisionning automatisé des utilisateurs: Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.
AUTRES INFORMATIONS BONNES PRATIQUES	Le contrat d'entrée formalise les interactions correspondant à des transferts d'archives entre un fournisseur d'archives et la solution logicielle VITAM. Il détermine : • La destination ou point de rattachement des archives transférées dans le système. • L'unité archivistique issue d'un bordereau de transfert et déclarant un nœud de rattachement. • Les profils d'archivage attendus pour les transferts d'archives • Les formats des objets autorisés. La stratégie de stockage à utiliser

Ergonomie générale



Ecran principal



ACTION PRINCIPALE	Créer un contrat d'entrée : lance l'assistant de création d'un nouveau contrat d'entrée
AUTRES ACTIONS	Recherche par nom ou par identifiant
STATUTS DES CONTRATS	Contrat actif Contrat inactif
COLONNES	 Nom Identifiant Date de création Nombre de profils d'archivage associés au contrat





La première étape permet d'ajouter les informations principales du contrat d'entrée


	,			
Création d'un contrat d'entrée		CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Informations		Contrat d'entrée actif	ON / OFF	Par défaut à OFF
Non Contrat d'entrée actif	•			
Nom*		Nom	Alphanumérique obligatoire	Nom du contrat d'entrée
Identifiant *		Identifiant	Alphanumérique obligatoire	Pour les référentiels en mode esclave uniquement. Ajouter l'identifiant du contrat
Description *	•	Description	Alphanumérique obligatoire	Description détaillée du contrat d'entrée





1 2 3 4 5 6 7

La seconde étape permet de chosir les profils d'archivage et le contrat de gestion




	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Profils d'archivage	Liste déroulante des Profils d'archivage	vous pouvez associer de 0 à n profils d'archivage
	Contrat de gestion	Liste déroulante des contrats de gestion	Vous pouvez associer de 0 à 1 contrats de gestion



1 2 3 4 5 6 7

La trosième étape permet de choisir les formats de fichiers




,	CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
•	Tous les formats de fichiers	ON / OFF	Autoriser tous les formats d'objet binaire existant dans le référentiel des formats Par défaut à ON
•	Sélectionnez les formats de fichiers	Liste déroulante des formats de fichiers	Si le bouton « Tous les formats de fichiers » est à OFF vous devez sélectionner de 1 à n formats
	Autoriser les formats non identifiés	ON / OFF	Autoriser les formats d'objet binaires non référencés dans le référentiel des formats Par défaut à OFF



1 2 3 4 5 6 7

La quatrième étape permet de travailler sur les objets



СНАМРЅ	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Original binaire obligatoire	ON / OFF	Option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet binaire de type « Master » dans un transfert Par défaut à ON
Tout usages autorisés	ON / OFF	Usage autorisé dans le cas de l'ajout d'un objet binaire à un groupe d'objets techniques existant Par défaut à ON
Sélectionnez les usages	Liste déroulante des usages	Si le bouton « Tous les usages » est à OFF vous devez sélectionner de 1 à n usages



1 2 3 4 5 6 7

La cinquième étape permet de chosir un nœud de rattachement pour les SIP

Voe	ud de rattachement (SIP) 🕕	
Cor	ntrat Acces Full \$	
~	testArbre1	
	> testArbre2	
	✓ ☐ testArbre3	
	> testArbre4	

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Sélectionnez le contrat d'accès	Liste déroulante des contrats d'accès	Chosir le contrat d'accès
Sélectionnez le nœud de rattachement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire le nœud de rattachement auquel on souhaite rattacher le SIP



1 2 3 4 5 6 7

La sixième étape permet de contrôler la déclaration de nœud de rattachement dans un bordereau



CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Choix de la déclaration de rattachement	Liste de choix	Autorisé: autorise un bordereau à contenir des nœuds sans que cela soit obligatoire Obligatoire: rend obligatoire la présence d'un nœud Interdit: interdit la présence de nœuds de rattachement dans le bordereau Par défaut: Autorisé



1 2 3 4 5 6 7

La septième étape consiste à sélectionner des nœuds si nécessaire




CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Sélectionnez le contrat d'accès	Liste déroulante des contrats d'accès	Chosir le contrat d'accès
Sélectionnez les nœud de rattachement	Liste déroulante	Ajouter si nécessaire les nœuds



INFORMATIONS

Le premier onglet « Informations » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contrat d'entrée




CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant et Nom du contrat	Identifiant et nom du contrat d'accès
Contrat actif	Indique si le contrat est actif ou non
Nom du contrat	Nom du contrat d'entrée
Description	Description détaillée du contrat d'entrée
Profils d'archivage	Droits permettant d'enregistrer les accès sur les objets
Contrat de gestion	Filtrer les accès en fonction des règles de gestion arrivées à échéance
Date de création	Informations
Date de dernière modification	Informations
Date d'activation	Informations
Date de désactivation	Informations
Enregistrement	Bouton d'action



FORMATS

Le second onglet « Formats » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les services producteurs et les usages




CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Tous les formats de fichiers	Autoriser tous les formats d'objet binaires existant dans le référentiel des formats
Sélectionnez les formats de fichiers	Si le bouton « Tous les formats de fichiers » est à OFF vous devez sélectionner de 1 à n formats
Autoriser les formats non identifiés	Autoriser les formats d'objet binaires non référencés dans le référentiel des formats
Enregistrement	Bouton d'action



OBJETS

Le troisième onglet « Objets » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur les objets




CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Original binaire obligatoire	Option permettant de rendre obligatoire ou non la présence d'un objet binaire de type « Master » dans un transfert
Tout usages autorisés	Usage autorisé dans le cas de l'ajout d'un objet binaire à un groupe d'objets techniques existant
Sélectionnez les usages	Si le bouton « Tous les usages » est à OFF vous devez sélectionner de 1 à n usages
Enregistrement	Bouton d'action



RATTACHEMENT

Le trosième onglet « Objets » du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations sur les objets



CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Modifier	Bouton d'action
Sélectionner le contrat d'accès	Choisir le contrat d'accès
Nœud de rattachement SIP et AU	Liste des nœuds



