

## 20 - Utilizați Calculatorul TCO Azure (10 min)

În această demonstrație, veți utiliza Calculatorul Costului Total de Proprietate (TCO) pentru a genera un raport de comparare a costurilor pentru un mediu local.

**Notă :** Această prezentare oferă exemple de definiții ale infrastructurii și sarcinilor de lucru locale pentru un centru de date tipic. Pentru a crea un raport Calculator TCO, utilizați exemplele de definiții sau furnizați detalii despre infrastructura și sarcinile de lucru locale *reale*.

### Sarcina 1: Configurați calculatorul TCO

În această sarcină, vom adăuga informații despre infrastructură în calculator.

1. Într-un browser, navigați la pagina [Calculator Cost Total de Proprietate \(TCO\)](#).
2. Pentru a adăuga detalii despre infrastructura serverului local, faceți clic pe **+** **Adăugați sarcina de lucru a serverului** în panoul **Definiți sarcinile de lucru**.

Setări	Valoare
Nume	<b>Servere: mașini virtuale Windows</b>
Sarcină de lucru	<b>Server Windows/Linux</b>
Mediu	<b>Mașini virtuale</b>
Sistem de operare	<b>Ferestre</b>
Mașini virtuale	<b>50</b>
Virtualizare	<b>Hyper-V</b>
Nucleu(e)	<b>8</b>
RAM (GB)	<b>16</b>
Optimizați după	<b>CPU</b>
Windows Server 2008/2008 R2	<b>Dezactivat</b>

3. Selectați + **Adăugare sarcină de lucru pe server** pentru a crea un rând pentru o nouă definiție a sarcinilor de lucru pe server.

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Nume	<b>Servere: Mașini virtuale Linux</b>
Sarcină de lucru	<b>Server Windows/Linux</b>
Mediu	<b>Mașini virtuale</b>
Sistem de operare	<b>Linux</b>
Mașini virtuale	<b>50</b>
Virtualizare	<b>VMware</b>
Nucleu(e)	<b>8</b>
RAM (GB)	<b>16</b>
Optimizați după	<b>CPU</b>
Windows Server 2008/2008 R2	<b>Dezactivat</b>

4. În panoul **Stocare** , faceți clic pe **Adăugare spațiu de stocare** .

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Nume	<b>Stocare server</b>
Tip de stocare	<b>Disc local/SAN</b>
Tipul discului	<b>HDD</b>
Capacitate	<b>60 TB</b>

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Copie de rezervă	<b>120 TB</b>
Arhivă	<b>0 TB</b>

5. În panoul **Rețea**, adăugați lățime de bandă.

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Lățime de bandă de ieșire	15 TB

6. Faceți clic pe **Următorul**.

7. Explorează opțiunile și fă orice ajustări ai nevoie.

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Valută	<b>Euro</b>

8. Faceți clic pe **Următorul**.


## Sarcina 2: Revizuirea rezultatelor și salvarea unei copii

În cadrul acestei sarcini, vom analiza recomandările de economisire a costurilor și vom descărca un raport.

1. Examinați recomandările și vizualizările pentru economisirea costurilor în Azure.

<b>Setări</b>	<b>Valoare</b>
Interval de timp	<b>3 ani</b>
Regiune	<b>Europa de Nord</b>

2. Pentru a modifica informațiile furnizate, mergeți la sfârșitul paginii și faceți clic pe **Înapoi**.
3. Pentru a salva sau a imprima o copie PDF a raportului, faceți clic pe **Descărcare**.



Felicitări! Ați utilizat Calculatorul TCO pentru a genera un raport de comparare a costurilor pentru un mediu local.