Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Утверждаю: Большаков С.А.	""2023	г.
Курсовая работа по курсу «Системное прог «Резидентная программа (TSR)		
Программа и методика испытаний (вид документа) писчая бумага (вид носителя) 4 (количество листов)		
ИСПОЛНИТЕЛЬ: студент группы ИУ5-45Б Коновалов И.Н.		23 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
. ОБЪЕКТ ИСПЫТНИЙ	
. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	3
. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3
. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	
5.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	3
б. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	5
6.1. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ МЕМ ДО ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ TSR.COM	6

1.ОБЪЕКТ ИСПЫТНИЙ

Объектом испытаний является резидентная программа, в дальнейшем именуемая как TSRProject.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности работы всех указанных в техническом задании функций программы TSRProject.

3. СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для проведения испытаний предъявляются документы «Техническое задание» и «Программа и методика испытаний»

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Требования к условиям проведения испытаний.

Для испытания программы на компьютере должна быть установлена операционная система MS-DOS версии не ниже 3.0. Также возможно проведение испытаний под управлением ОС Windows в эмуляторе DOS DOSBox 0.74 или выше.

4.2. Требования к техническим средствам.

Данная резидентная программа должна использоваться на компьютерах следующей конфигурации:

- 4.3.1. IBM-совместимый компьютер с процессором 8086 и выше;
- 4.3.2. Не менее 3 Кбайт свободной оперативной памяти;
- 4.3.3. VGA-совместимый видеоадаптер и монитор;
- 4.3.4. Не менее 3 Кб свободного дискового пространства;
- 4.3.5. Стандартная клавиатура;

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Состав и структура технических и программных средств для проведения испытаний программного продукта.

Состав и структура технических средств при испытании программы должны быть точно такими же, как указано в п. 5.6. «Требования к составу и характеристикам технических средств» и в п. 5.2. «Требования к программному обеспечению» документа «Техническое задание».

Дополнительно к этому на тестируемом компьютере должна присутствовать правильно работающая программа mem.exe, и к ней в переменной РАТН должен быть прописан путь.

При этом программа должна испытываться в "чистой" операционной системе. То есть в память компьютера не должно быть загружено ни одной программы, кроме системных программ MS-DOS, а также самой программы.

Перед началом проведения испытаний, программа tsr.com должна быть скопирована в один каталог, и этот каталог должен быть текущим. Все действия необходимо проводить в указанной последовательности.

5.2. Последовательность испытаний

№ п/п	№ пункта ТЗ	Выполняемые действия	Ожидаемый	Дополнительные требования
1.	5.1.5		результат В командной строке	треоования
1.	3.1.3	С клавиатуры ввести tsr.com /?	-	
		BBECTH ISL.COIII / !	появится справка по	
			использованию	
			резидентной	
	5.1.0		программы	
2.	5.1.2.	С клавиатуры	В командной строке	
		ввести tsr.com	появится надпись	
			«Резидент загружен!»	
3.	5.1.3.	С клавиатуры	В командной строке	Нехватка
		ввести tsr.com	появится надпись	оперативной
			«Недостаточно	памяти для
			памяти»	загрузки
				резидента
4.	5.1.2.	С клавиатуры	На экране появится	См.п. 6.1-6.3
		ввести тет /р	таблица с информацией	
		1	о памяти, загруженных	
			резидентов, среди	
			которых будут строки	
			lierepan eygyr erpenn	
5.	5.1.13.	Нажать	Через 7 секунды в	
٥.	3.1.13.	функциональную	нижней части экрана	
		клавишу F3	появится сообщение,	
		клавишу 1.3	содержащее	
			1 *	
			информацию об	
			исполнителе курсовой	
	5116	11	работы	
6.	5.1.16	Нажать	Включается режим	
		функциональную	ограничения ввода	
		клавишу F6	строчных латинских	
			букв.(Строчные на	
			прописные)	
7.	5.1.16	Нажать	Отключается режим	
		функциональную	ограничения ввода	
		клавишу F6	строчных латинских	
		повторно	букв.(Строчные на	
		1	прописные)	
8.	5.1.14.	Нажать	Активируется режим	
ο.	J.1.14.	функциональную	модифицирования	
			изображения русской	
		клавишу F4	1 1 2	
0	F 1 1 4	Harramy	буквы «В»	
9.	5.1.14.	Нажать	Деактивируется режим	
		функциональную	модифицирования	
		клавишу F4	изображения русской	
		повторно	буквы «В»	
10.	5.1.15.	Нажать	Включается режим	
		функциональную	русификации	
		клавишу F5	клавиатуры для	

множества русских букв «ЛМНОП»	
букв «ЛМНОП»	
11. 5.1.15. Нажать Режим русификации	
функциональную клавиатуры	
клавишу F5 отключается	
повторно	
12. 5.1.17. Нажать любую из В правом верхнем углу	
функциональных показывается	
клавиш состояние нажатых	
клавиш	
13. 5.1.8. С клавиатуры На экране появится В	Выгрузка
ввести tsr.com надпись «Резидент уже ре	резидента
загружен» п	производится
л	тюбым методом,
KI	кроме выгрузки
П	по повторному
38	вапуску
п	приложения
14. 5.1.12. ввести с На экране появится	
клавиатуры tsr.com надпись «Резидент	
/u выгружен»	
15. 5.1.6. С клавиатуры На экране появится С	См.п. 6.1-6.3
ввести тет /р таблица с информацией	
о памяти, загруженных	
резидентов, среди	
которых будут	
отсутствовать строки,	
появившаяся в пункте	
4 этого испытания.	

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Результат работы программы mem до загрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
000000		000400	Вектор прерывания
000400		000100	Область обмена ПЗУ (ROM)
000500		000200	Область обмена DOS
000700	10	000370	Системные данные
000A70	MSDOS	001650	Системные данные
0020C0	IO	0020C0	Системные данные
	KBD	000D20	Системная программа
	HIMEM	0004E0	DEVICE=
		000490	FILES=
		000090	FCBS=

		000170	LASTDRIVE=
		0007D0	STACKS=
		000000	
004190	MSDOS	000040	- Свободно -
001760	MSDOS	000100	
001870	MEM	000090	Окружение
001910	MEM	0174E0	Программа
018E00	MSDOS	0871E0	- Свободно –
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0CB110	MSDOS	0021D0	- Свободно -
0D4B90	MSDOS	00DE10	- Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт – доступно для MS-DOS

648912 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт – свободной памяти EMS

15728640 байт – всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт – доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт – доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.2. Результат работы программы mem после загрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
000000 000400 000500		000400 000100 000200	Вектор прерывания Область обмена ПЗУ (ROM) Область обмена DOS
000700	IO	000370	Системные данные
000A70	MSDOS	001650	Системные данные
0020C0	IO KBD HIMEM	0020C0 000D20 0004E0 000490 000090 000170 0007D0 000000	Системные данные Системная программа DEVICE= FILES= FCBS= LASTDRIVE= STACKS=
004190 001760 001870	MSDOS MSDOS MEM	000040 000100 000090	- Свободно - Окружение

001910	MEM	0006E0	Программа
002000	MEM	0174E0	Программа
0194F0	MSDOS	086AF0	- Свободно –
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0CB110 0D4B90	MSDOS MSDOS	0021D0 00DE10	- Свободно - - Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт – доступно для MS-DOS

647136 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт – свободной памяти EMS

15728640 байт – всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт – доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт – доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA

6.3. Результат работы программы mem после выгрузки программы tsr.com

Адрес	Имя	Размер	Тип
000000 000400 000500		000400 000100 000200	 Вектор прерывания Область обмена ПЗУ (ROM) Область обмена DOS
000700	IO	000370	Системные данные
000A70	MSDOS	001650	Системные данные
0020C0	IO KBD HIMEM	0020C0 000D20 0004E0 000490 000090 000170 0007D0 000000	Системные данные Системная программа DEVICE= FILES= FCBS= LASTDRIVE= STACKS=
004190 001760	MSDOS MSDOS	000040 000100	- Свободно -
001870	MEM	000090	Окружение
001910	MEM	0174E0	Программа
018E00	MSDOS	0871E0	- Свободно –
09FFF0	SYSTEM	030000	Системная программа
0CB110	MSDOS	0021D0	- Свободно -

0D4B90 MSDOS 00DE10 - Свободно -

655360 байт - всего обычной памяти

655360 байт – доступно для MS-DOS

648912 максимальный размер исполняемой программы

16777216 байт - всего памяти EMS

15532032 байт – свободной памяти EMS

15728640 байт – всего непрерывной дополнительной памяти

0 байт – доступно непрерывной дополнительной памяти

15532032 байт – доступной памяти XMS

резидентная часть MS-DOS загружена в сегмент HMA