```
#include "globals.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
  xbee_con *con, *con2;
  xbee_pkt *pkt, *p;

  if (xbee_setup("/dev/ttyUSB0",57600) == -1) {
    perror("xbee_setup()");
    exit(1);
  }

  /*if ((con = xbee_newcon(NULL,'X',xbee_localAT)) == (void *)-1) {
    printf("error creating connection...\n");
    exit(1);
  }

  while(1){sleep(10);}

  xbee_senddata(con,"CH%c",0x0C);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"ID%c%c",0x33, 0x32);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"DH%c%c%c%c",0x00,0x00,0x00,0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"DL%c%c%c%c",0x00,0x00,0x00,0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"MY%c%c",0x00,0x00);
  sleep(1);
  // SH - read only
  // SL - read only
  xbee_senddata(con,"RR%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"RN%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"MM%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"NT%c",0x19);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"NO%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"CE%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"SC%c%c",0x1F,0xFE);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"SD%c",0x04);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"A1%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"A2%c",0x00);
  sleep(1);
  // AI - read only
  xbee_senddata(con,"EE%c",0x00);
  sleep(1);
  //xbee_senddata(con,"KY%c",0x00);
  //sleep(1);
  xbee_senddata(con,"NI%s","TIGGER");
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"PL%c",0x04);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"CA%c",0x2C);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"SM%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"ST%c%c",0x13,0x88);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"SP%c%c",0x00,0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"DP%c%c",0x03,0xE8);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"SO%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"BD%c",0x06);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"RO%c",0x03);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"AP%c",0x02);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"PR%c",0xFF);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"D8%c",0x00);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"D7%c",0x01);
  sleep(1);
  xbee_senddata(con,"D6%c",0x00);
  sleep(1);
```

```
  86:   xbee_senddata(con,"D5%c",0x01);
  87:   sleep(1);
  88:   xbee_senddata(con,"D4%c",0x00);
  89:   sleep(1);
  90:   xbee_senddata(con,"D3%c",0x00);
  91:   sleep(1);
  92:   xbee_senddata(con,"D2%c",0x00);
  93:   sleep(1);
  94:   xbee_senddata(con,"D1%c",0x00);
  95:   sleep(1);
  96:   xbee_senddata(con,"D0%c",0x00);
  97:   sleep(1);
  98:   xbee_senddata(con,"IU%c",0x00);
  99:   sleep(1);
 100:   xbee_senddata(con,"IT%c",0x01);
 101:   sleep(1);
 102:   xbee_senddata(con,"IC%c",0x00);
 103:   sleep(1);
 104:   xbee_senddata(con,"IR%c%c",0x00,0x00);
 105:   sleep(1);
 106:   xbee_senddata(con,"IA%c%c%c%c%c%c%c%c",0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF);
 107:   sleep(1);
 108:   xbee_senddata(con,"T0%c",0xFF);
 109:   sleep(1);
 110:   xbee_senddata(con,"T1%c",0xFF);
 111:   sleep(1);
 112:   xbee_senddata(con,"T2%c",0xFF);
 113:   sleep(1);
 114:   xbee_senddata(con,"T3%c",0xFF);
 115:   sleep(1);
 116:   xbee_senddata(con,"T4%c",0xFF);
 117:   sleep(1);
 118:   xbee_senddata(con,"T5%c",0xFF);
 119:   sleep(1);
 120:   xbee_senddata(con,"T6%c",0xFF);
 121:   sleep(1);
 122:   xbee_senddata(con,"T7%c",0xFF);
 123:   sleep(1);
 124:   xbee_senddata(con,"P0%c",0x01);
 125:   sleep(1);
 126:   xbee_senddata(con,"P1%c",0x00);
 127:   sleep(1);
 128:   xbee_senddata(con,"PT%c",0xFF);
 129:   sleep(1);
 130:   xbee_senddata(con,"RP%c",0x28);
 131:   sleep(1);
 132:   // VR - read only
 133:   // HV - read only
 134:   // DB - read only
 135:   // EC - read only
 136:   // EA - read only
 137:   // DD - read only
 138:   xbee_senddata(con,"CT%c",0x64);
 139:   sleep(1);
 140:   xbee_senddata(con,"GT%c%c",0x03,0xE8);
 141:   sleep(1);
 142:   xbee_senddata(con,"CC%c",0x2B);
 143:   sleep(1);
 144:
 145:   sleep(10);
 146:   */
 147:
 148:   /* test local AT */
 149:   con =  xbee_newcon('I',xbee_localAT);
 150:   p = xbee_senddata(con,"NI");
 151:   if (p && p->status != 0) {
 152:     printf("local AT error (0x%02X)\n", p->status);
 153:   } else if (p) {
 154:     printf("local node identifier: %s\n",p->data);
 155:     free(p);
 156:   }
 157:
 158:   /* test remote AT */
 159:   con =  xbee_newcon('I',xbee_remoteAT,  0x0013A200, 0x40081826);
 160:   p = xbee_senddata(con,"NI");
 161:   if (p && p->status != 0) {
 162:     printf("remote AT error (0x%02X)\n", p->status);
 163:   } else if (p) {
 164:     printf("remote node identifier: %s\n",p->data);
 165:     free(p);
 166:   }
 167:
 168:   /* test 64bit IO and Data */
 169:   con =  xbee_newcon('I',xbee_64bitIO,   0x0013A200, 0x40081826);
 170:   con2 = xbee_newcon('I',xbee_64bitData, 0x0013A200, 0x40081826);
```

```
171:
172:   while (1) {
173:     while ((pkt = xbee_getpacket(con)) != NULL) {
174:       printf("--------- got one!... CON -----------\n");
175:       if (pkt->IOmask & 0x0001) printf("Digital 0: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0001)?'1':'0'));
176:       if (pkt->IOmask & 0x0002) printf("Digital 1: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0002)?'1':'0'));
177:       if (pkt->IOmask & 0x0004) printf("Digital 2: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0004)?'1':'0'));
178:       if (pkt->IOmask & 0x0008) printf("Digital 3: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0008)?'1':'0'));
179:       if (pkt->IOmask & 0x0010) printf("Digital 4: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0010)?'1':'0'));
180:       if (pkt->IOmask & 0x0020) printf("Digital 5: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0020)?'1':'0'));
181:       if (pkt->IOmask & 0x0040) printf("Digital 6: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0040)?'1':'0'));
182:       if (pkt->IOmask & 0x0080) printf("Digital 7: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0080)?'1':'0'));
183:       if (pkt->IOmask & 0x0100) printf("Digital 8: %c\n",((pkt->IOdata & 0x0100)?'1':'0'));
184:       if (pkt->IOmask & 0x0200) printf("Analog  0: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[0]);
185:       if (pkt->IOmask & 0x0400) printf("Analog  1: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[1]);
186:       if (pkt->IOmask & 0x0800) printf("Analog  2: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[2]);
187:       if (pkt->IOmask & 0x1000) printf("Analog  3: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[3]);
188:       if (pkt->IOmask & 0x2000) printf("Analog  4: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[4]);
189:       if (pkt->IOmask & 0x4000) printf("Analog  5: %.2fv\n",(3.3/1023)*pkt->IOanalog[5]);
190:       p = xbee_senddata(con2, "the time is %d\r", time(NULL));
191:       free(pkt);
192:       if (p) {
193:         switch (p->status) {
194:         case 0x00: printf("XBee: txStatus: Success!\n");    break;
195:         case 0x01: printf("XBee: txStatus: No ACK\n");      break;
196:         case 0x02: printf("XBee: txStatus: CCA Failure\n"); break;
197:         case 0x03: printf("XBee: txStatus: Purged\n");      break;
198:         }
199:         free(p);
200:       }
201:     }
202:     while ((pkt = xbee_getpacket(con2)) != NULL) {
203:       printf("--------- got one!... CON2 -----------\n");
204:       printf("he said '%s'\n", pkt->data);
205:       p = xbee_senddata(con2, "you said '%s'\r", pkt->data);
206:       free(pkt);
207:       if (p) {
208:         switch (p->status) {
209:         case 0x00: printf("XBee: txStatus: Success!\n");    break;
210:         case 0x01: printf("XBee: txStatus: No ACK\n");      break;
211:         case 0x02: printf("XBee: txStatus: CCA Failure\n"); break;
212:         case 0x03: printf("XBee: txStatus: Purged\n");      break;
213:         }
214:         free(p);
215:       }
216:     }
217:     usleep(100000);
218:   }
219:
220:   return 0;
221: }
```