

23/10/2024

Bureau à distance

Connecter un poste à un bureau à distance



Table des matières

1. Accéder au bureau à distance depuis le poste.....	2
2. Mettre en place une passerelle.....	6




1. Accéder au bureau à distance depuis le poste

1. Tout d'abord, connectez-vous au poste, puis trouvez « Bureau à distance ». (Win+R : mstsc)


(Win+R :

Cette fenêtre va alors s'ouvrir :





2. Cliquez sur « **Afficher les options** » pour vous retrouver devant ceci :




► **Ordinateur** correspond à l'IP du poste en question ou plus généralement au domaine du client.

► **Nom d'utilisateur** est à remplir avec le domaine du client disponible dans l'Active Directory. On ne met généralement pas le nom de l'utilisateur.





3. Dans l'onglet « **Affichage** » vous pouvez permettre au client d'utiliser ses deux écrans s'il le désire :




4. Vous pouvez permettre au client de connecter plus tard une clé USB à son bureau à distance.

Pour cela, allez dans l'onglet « **Ressources locales** » puis dans la section « **Ressources et périphériques locaux** ». Cliquez sur « **Autres** » et cochez dans « **Lecteurs** » la case « **Lecteurs que je branche plus tard** » :






5. Ensuite, allez dans l'onglet « **Avancé** » et sous « **En cas d'échec de l'authentification du serveur** » sélectionnez « **Etablir la connexion et ne pas m'avertir** ».



6. Retournez ensuite dans l'onglet « **Général** » puis dans la section « **Paramètres de connexion** » cliquez sur « **Enregistrer sous** » afin d'établir l'accès sur le disque local de sorte à le proposer à chaque utilisateur du poste.







2. Mettre en place une passerelle

Il peut arriver que l'accès au serveur soit refusé, et que l'utilisation d'une passerelle se voit demandé.

1. Pour cela, ouvrez d'abord votre fenêtre de **bureau à distance** et allez dans l'onglet « **avancé** » puis « **paramètres** » :



2. Sélectionnez « **Utiliser ces paramètres de serveur de passerelle Bureau à distance** », puis entrez le domaine dans « **Nom du serveur** ».





3. Allez ensuite **recupérer le certificat** correspondant. Son emplacement peut dépendre du client.
4. **Déposer** votre certificat sur le bureau (Ne le perdez pas sur le poste) puis lancez-le.
5. Votre passerelle de Bureau à distance est désormais installée et vous devriez pouvoir l'utiliser sans problème.